

1

Nikon

Manuel de référence de Capture NX-D Pour la version 1.6.0

Introduction

Avantages de Capture NX-D	2
Modifications des images	4
Fenêtre de Capture NX-D	5
Palettes	6
Barre d'outils	8
Barre d'état	10
Barre des menus	10

Visualisation des photos

Visualisation des photos	.11
Comparaison côte à côte	.14
Filtres	

Classements16

Étiquettes	17
Protection des images	18
Filtrage	19

Modification des images

Palette Édition	20
Correction d'exposition (images RAW)	22
Balance des blancs (images RAW)	23
Picture Control (images RAW)	24
Tons/Tons (Détails)	27
Boutons d'outils	28
Suppression de la poussière et des rayures	36
Modification de couleurs sélectionnées	
(points de contrôle de couleur)	37
Copie des modifications	40

Autres fonctions

Recadrage des photos	43
Format de fichier	45
Traitement par lot	46
Impression des photos	48
Impression des informations d'image	49
Impression d'un index	50
Ouverture des images NEF créées dans	
Capture NX/Capture NX 2	51
Préférences	52

Guide des menus

Guide des menus56	5
-------------------	---

Sauf indication contraire, les illustrations proviennent de Windows 10. Il est supposé que l'on utilise les réglages par défaut de l'appareil photo et du logiciel.

🖉 Les liens situés en haut de chaque page permettent de naviguer dans les différents chapitres. Cliquez sur 🚮 pour revenir à cette page.

Mentions légales

- Les manuels associés à ce produit ne doivent pas être reproduits, transmis, transcrits, stockés dans un système de recherche documentaire ou traduits dans une langue quelconque, en tout ou en partie, et quels qu'en soient les moyens, sans accord écrit préalable de Nikon.
- Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques des matériels et des logiciels décrits dans ces manuels, sans avis préalable.
- Nikon décline toute responsabilité pour les dommages provoqués suite à l'utilisation de ce produit.
- Bien que tous les efforts aient été apportés pour vous fournir des informations précises et complètes dans ce manuel, nous vous saurions gré de porter à l'attention du représentant Nikon de votre pays, toute erreur ou omission ayant pu échapper à notre vigilance (les adresses sont fournies séparément).

Informations concernant les marques commerciales

Windows est soit une marque déposée, soit une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. macOS et OS X sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de marques mentionnés dans ce manuel ou dans les autres documentations fournies avec votre matériel Nikon sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Fr



Avantages de Capture NX-D

Capture NX-D vous permet d'ajuster vos photos, notamment de modifier la luminosité et la teinte. Ce logiciel permet également de modifier les images RAW prises avec des appareils photo numériques Nikon et de les enregistrer dans d'autres formats.

Ajustement des photos

Capture NX-D permet de modifier facilement des paramètres comme la luminosité et la balance des blancs (<u>page 20</u>). Certains paramètres, tels que la correction d'exposition et les Picture Control, sont uniquement disponibles avec les images RAW.





Copie des modifications

Enregistrez vos modifications et appliquez-les à d'autres images (<u>page 40</u>) ou copiez-les sur d'autres ordinateurs (<u>page 42</u>). Les modifications enregistrées peuvent être appliquées à plusieurs images simultanément à l'aide du traitement par lot (<u>page 46</u>).



Enregistrement des photos dans d'autres formats

Les images RAW (NEF/NRW) ajustées ou traitées peuvent être enregistrées en format JPEG ou TIFF afin d'être utilisées dans d'autres applications (<u>page 45</u>).



Modification des images

Autres fonctions

Guide des menus



Avantages de Capture NX-D

Points de contrôle de couleur

Les points de contrôle de couleur (page 37) permettent d'éclaircir, d'assombrir ou de modifier les couleurs aisément et de façon sélective. Il n'est ainsi pas nécessaire de créer des masques ou d'utiliser d'autres outils complexes de retouche.

Les points de contrôle de couleur s'appliquent uniquement aux couleurs d'une gamme sélectionnée. Les points de contrôle de couleur s'appliquent uniquement au point choisi et aux objets de couleur similaire situés dans la zone voisine ; les objets comportant d'autres couleurs ne sont pas modifiés.



Image d'origine



Un point de contrôle placé dans le ciel modifie uniquement les bleus situés en haut à gauche de l'image ; les arbres et les bâtiments ne sont pas modifiés.



Image d'origine



Un point de contrôle placé sur le bâtiment jaune modifie uniquement les jaunes de la zone voisine.

Vous pouvez modifier la taille de la zone concernée facilement et rapidement. Pour obtenir le même effet dans d'autres applications, vous devez procéder à une sélection méticuleuse et chronophage de la zone concernée. Dans Capture NX-D, il est possible d'appliquer facilement et rapidement des points de contrôle de couleur à une zone particulière puis de modifier ultérieurement la taille de la zone concernée.



L'effet peut être étendu à l'ensemble du ciel.



Les contours semblent naturels, même ceux mal définis (nuages) ou complexes (feuillage).

Vous pouvez utiliser autant de points de contrôle que nécessaire. Plus vous ajoutez de points, plus la retouche est précise et intuitive.



Modifications des images

Capture NX-D enregistre les modifications apportées aux images dans un fichier appelé « fichier sidecar », séparé des données de l'image d'origine et mis à jour automatiquement au fur et à mesure que les paramètres sont modifiés. Les modifications des paramètres étant enregistrées séparément des données de l'image d'origine, cette dernière peut être restaurée à tout moment sans perte de qualité.



Modification des images

Les modifications des images figurent dans des fichiers de paramètres enregistrés dans un dossier intitulé « NKSC_PARAM » qui se trouve dans le même dossier que l'image d'origine. Toutes ces modifications seront perdues si ce dossier ou le fichier de paramètres est supprimé ; de même, l'image et le fichier de paramètres étant liés par le même nom de fichier, les modifications seront perdues ou appliquées à une autre image si les fichiers sont renommés. Utilisez les fonctionnalités de gestion des fichiers dans Capture NX-D ou ViewNX-i pour renommer, déplacer, copier ou supprimer des fichiers ou des dossiers.

Les modifications apportées aux images à l'aide de Capture NX-D sont appliquées lorsque les fichiers sont ouverts dans ViewNX-i.

Modifications des images (fichier de paramètres)



Image d'origine



Suppression du fichier de paramètres ou réinitialisation des paramètres



Aperçu des ajustements



Image d'origine (aperçu)

Enregistrement des images dans d'autres formats

Lorsque les fichiers sont convertis en JPEG ou TIFF, un nouveau fichier est créé en appliquant les modifications figurant dans le fichier de paramètres aux données de l'image d'origine. Grâce à la conversion des fichiers dans ces formats-là, les images modifiées peuvent être affichées dans d'autres logiciels que Capture NX-D et ViewNX-i.





Paramètres appliqués à l'image d'origine pour créer un nouveau fichier JPEG ou TIFF

Visualisation des photos

Filtres

Modification des images



Fenêtre de Capture NX-D



1) Barre des menus : accédez aux menus (page 10).

- (2) Barre d'outils : choisissez un mode d'affichage et accédez aux outils de modification des images (page 8).
- (3) Palette Dossiers : sélectionnez un dossier pour afficher son contenu dans la zone d'image (page 6).
- (4) **Zone d'image** : les images du dossier actuellement sélectionné s'affichent ici.
- (5) Image sélectionnée : les images sélectionnées sont encadrées en gris ; les images modifiées sont signalées par l'icône en haut à gauche de la vignette. Double-cliquez pour afficher un aperçu (page 11).
- (6) **Palette Histogramme** : affichage de la répartition des tons de l'image sélectionnée (page 6).
- Informations fichier/appareil/Édition/Correcteur : affichez les informations de l'image dans la palette Informations fichier/appareil, affinez les images à l'aide des outils de la palette Édition ou sélectionnez la palette Correcteur pour utiliser l'autocorrecteur ou les points de contrôle de couleur (page 7).
- (8) Barre d'état : les informations sur l'image sélectionnée s'affichent ici (page 10).

Palette Navigation

La palette Navigation (vue d'ensemble) (page 6) apparaît lorsque vous affichez un aperçu en double-cliquant sur une vignette de la zone d'image.



Filtres



Palettes

Capture NX-D comporte les palettes suivantes.

Palette Dossiers

La palette Dossiers indique les dossiers situés dans le système de stockage de l'ordinateur. Cliquez sur un dossier pour afficher les images qu'il contient dans la zone d'image ou l'écran d'aperçu.



Le menu de la palette Dossiers permet d'accéder aux dossiers récents. Les dossiers souvent utilisés peuvent être ajoutés à ce menu afin d'être plus facilement accessibles.



Menu de la palette Dossiers

🖉 Menus des palettes

Pour accéder au menu des palettes, cliquez sur le triangle () situé en haut à droite de la palette. Sélectionnez **Annuler l'ancrage** pour ouvrir la palette dans une fenêtre flottante que vous pouvez déplacer librement à l'écran.

Palette Histogramme

La palette Histogramme affiche un histogramme actualisé en permanence pour la vignette sélectionnée ou pour l'image affichée en aperçu. L'histogramme indique la répartition des tons pour la couche couleur sélectionnée dans le menu des couches. Choisissez **RVB** pour afficher une superposition des couches rouge, verte et bleue : la couleur *jaune* apparaît là ou les couches rouge et verte se superposent, la couleur *magenta* là où les couches rouge et bleue se superposent, la couleur *cyan* là où les couches verte et bleue se superposent, et la couleur *blanche* là où les trois couches se superposent.

Menu des couches



Palette Navigation (vue d'ensemble)

La palette Navigation s'affiche au-dessus de la palette Dossiers lorsque vous double-cliquez sur une vignette pour afficher un aperçu. Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'aperçu, cliquez sur les boutons () et (), utilisez le curseur ou saisissez le facteur de zoom souhaité dans la zone de texte.

Lorsque vous effectuez un zoom avant sur l'aperçu, le cadre de la palette Navigation indique la zone affichée actuellement. Faites glisser le cadre pour voir les autres zones de l'aperçu.





Filtres

Modification des images

Autres fonctions

Guide des menus

Palettes

Palette Informations fichier/appareil

La palette Informations fichier/appareil répertorie des informations sur l'image sélectionnée actuellement ou affichée en aperçu dans la zone d'image, notamment l'exposition, le modèle d'appareil photo utilisé pour enregistrer l'image, ainsi que la date et l'heure d'enregistrement. La palette Informations fichier/appareil peut être affichée à l'emplacement habituellement réservé à la palette Dossiers (page 6) en sélectionnant **Ancrer à gauche** dans le menu des palettes.

ngle	et Inf	forma	tions	fichier/	appareil

		*					
Informat	ions fic	hier/ap	parei			Þ⊟	×
Balise		Valeu	Ir				Ī
- I	nforma	ations	surl	e fichie	r 1		
Fichier :		DSC_	000	1.NEF			
Date de	créati	02/05	/201	8 17:58	3:24		
Date de	modif	19/11	2001	7 14:16	:12		
Taille du	ı fichie	11.2 N	lo				
Taille d'i	image	L (42	56 x 2	2832), I	FX		
I	nforma	ations	surl	e fichie	r 2		
Date de	prise	25/10	/200	7 07:50):19.:	22	
Fuseau	horair	UTC,	Heur	re d'été	:Dés	activ	/é
Qualité	d'imag	RAW,	com	pressi	on sa	ans (De
	Inform	ations	de l	appare	eil		
Modèle	:	Nikon	D3				
Objectif	:	28-70	mm	f/2.8D			
Focale :		28mn	n				
Mode m	ise au	AF-S					
Zone AF	:	Point	séle	ctif			
VR:							
Réglage	e préci	Activé	(0)				
		Expo	sitio	n			
Ouvertu	re :	f/11					
Vitesse	d'obtu	1/500	s				
Mode d'	exposi	P					
Correcti	on exp	0IL					
Régl. pr	écis e						
Mesure	:	Matric	ielle				
â ii i	194 X						2
				1/15			

Palette Édition

Utilisez les outils de la palette Édition pour modifier l'image sélectionnée actuellement ou affichée en aperçu dans la zone d'image. La liste *d'outils* (page 20) comporte les outils Correction d'exposition, Balance des blancs, Picture Control et Tons/Tons (Détails), accessibles par le biais de menus déroulants ou en cliquant sur les icônes correspondantes et en modifiant les paramètres dans la *palette Réglages* (page 20). Vous pouvez accéder à d'autres outils à l'aide des boutons d'outils (page 21) situés en bas de la palette. L'outil de gestion des modifications (page 21) permet de copier les réglages sur d'autres images ou de les enregistrer en vue d'une utilisation ultérieure. Pour réinitialiser tous les outils et pour que l'image retrouve l'état dans lequel elle était au moment de sa première ouverture dans Capture NX-D, cliquez sur le bouton Retour (notez que toute modification apportée aux images JPEG et TIFF dans d'autres applications depuis leur dernière ouverture dans Capture NX-D ne sera pas réinitialisée).

	Onglet Édition	Liste d'outils
	Outil de	gestion des
	mod	ifications
Édition		>≡ 3:
\$	🗸 Réglages à la pri	ise vue
	❤ ±0 IL	
WB ·	🗸 Réglages à la pri	ise vue
	🗙 Réglages à la pri	ise vue
	🗸 Réglages à la pri	ise vue
t <mark>t™</mark> [□]	🛛 庙 🖽 🖊	€ S
🛃 Con	rection d'exposition	k≡ ≯
Correct	tion d'exposition	
-	< +0.00	× _
·		· · · · · · ·
D Liabti	na actif	
D-Light	ny actin alagon à la prine vius	
- Rei	giages a la prise vue	;
	Palette R	éalaaes
	, diction	
– Bouto	ns a'outils	Bouton Ketour

Palettes Informations fichier/appareil, Édition et Correcteur

Utilisez les onglets situés en haut à gauche pour commuter entre les palettes.

Introduction	Visualisation des photos	Filtres		Modification des images	Autres fonctions
				Barre d'outils	
Palette Correcteur La palette Correcteur cor correcteur (page 36) et couleur (page 37).	nporte les outils Auto- Points de contrôle de	Onglet Correcteur	× □ □ ×	Utilisez la barre d'outi modification des imag	Is pour choisir un mod jes.



choisir un mode d'affichage et accéder aux outils de

ऽ≠**८**°∥≡|★**२**४∣ড়

← → Ƴ �� ♥ ✔ � � • 5 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)(24)Préc./Suiv. Sélectionnez le dossier situé avant ou après le dossier en cours.

→		
2 Dossier	Affichez une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez parcourir les dossiers et les ouvrir.	<u>page 6</u>
③ Mode affich.	Choisissez un mode d'affichage pour la zone d'image.	<u>page 11</u>

Modification de l'apparence de la barre d'outils

 $(\mathbf{1})$

Vous pouvez modifier l'apparence de la barre d'outils à l'aide de l'élément **Personnaliser la barre** d'outils situé dans le menu Fenêtre ; le réglage par défaut est lcône et texte. Afin de faciliter la compréhension, l'illustration ci-dessus représente la barre d'outils avec toutes les icônes activées, lorsque Icône (grande) est sélectionné..

ín

a 9

Filtres

Modification des images



Barre d'outils

4		Comp.	Affichez les images côte à côte. Choisissez Avant/après ou 2 images .	page 14
5	ß	Act./apr.	Appliquez les modifications actuelles à la vue « avant » qui servira alors de référence lors de prochaines modifications.	<u>page 14</u>
6	1	Orig./apr.	La vue « avant » retrouve l'état dans lequel elle était avant toute modification.	<u>page 14</u>
7	5	NEF/NRW+JPEG	Si le dossier contient des images prises en « RAW + JPEG », sélection- nez cette option pour classer les copies RAW et JPEG séparément.	<u>page 11</u>
8		Outil affich.	Accédez aux outils Afficher tout, Visionneuse, Zoom et Déplacement.	
9	Ø	BB	Cliquez sur un point dans l'aperçu pour modifier la balance des blancs de façon que le point sélectionné devienne gris neutre (outil d'échantillonnage du point gris).	page 23
10	+_+	Redresser	Redressez les images.	page 33
1)	4	Recadrer	Recadrez les images.	<u>page 43</u>
12	Ç	Rotation	Faites pivoter les images de 90°. Vous pouvez sélectionner le sens de rotation en maintenant le bouton appuyé.	
13	Ø	Correcteur	Supprimez la poussière et les rayures (autocorrecteur).	<u>page 36</u>
14	£	Point de contrôle de couleur	Modifiez les couleurs et la luminosité à l'aide des points de contrôle de couleur.	page 37
15	\star	Filtre rapide	Filtrez les images à l'aide de la barre des filtres.	<u>page 19</u>

16	Y Filtre	Filtrez les images selon divers critères, notamment le classement, l'étiquette et les paramètres de l'appareil photo.	page 19
17	∑ * Effacer	Annulez le filtrage afin d'afficher toutes les images.	
18	軠 État du lot	Affichez l'état du traitement par lot.	page 46
19	EX Abandonner	Annulez le traitement par lot.	
20	ViewNX-i	Affichez l'image ou les images actuelle(s) dans ViewNX-i. Les images s'affichent dans leur état actuel et tiennent notamment compte des modifications apportées avec Capture NX-D et, dans le cas des images NEF/NRW (RAW), elles s'affichent même si elles n'ont pas été converties en TIFF.	
21)	Importer	Importez les images à l'aide de Nikon Transfer 2 (s'il est installé).	Page 56
22	Ouvrir dans	Ouvrez les images dans une application et un format sélectionnés précédemment à l'aide de l'option Application associée à Ou-vrir avec .	page 54
23	B Imprimer	Imprimez l'image sélectionnée actuellement ou affichée en aperçu dans la zone d'image.	<u>page 48</u>
24)	Convertir	Enregistrez les images en format JPEG ou TIFF. Les modifications sont appliquées avant l'enregistrement de l'image.	page 45

Introduction	Visualisation des photos	Filtres	Modification des images
Barre d'état			Barre des menus
Les informations sur l'i d'image s'affichent ici.	mage sélectionnée ou affich	née en aperçu dans la zon	e Accédez aux outils de d'autres formats.
	Copure N-0 055,0007.001 Increasedy Callandity Directional Model Heightspace(s) Collection () Testing Heightspace(s) Collection () M ← 0.0 PP HET Testing Heightspace(s) Collection () Testing Heightspace(s) Collection () M ← 0.0 PP HET Testing Heightspace(s) Collection () Testing Heightspace(s) Collection () <t< th=""><th>- 0 ×</th><td></td></t<>	- 0 ×	

155 <u>C. 0001 NEF</u>	 The Section of Secti	
1 DSC_0001.NEF	Nom de fichier	Le nom du fichier.
2 10.1%	Rapport de zoom	Le rapport de zoom auquel l'aperçu est affiché actuelle- ment.
3 Nikon sRGB 4.0.0.3002	Espace colorimétrique	L'espace colorimétrique de l'image affichée en aperçu.
4256x2832	Taille d'image	La taille (en pixels) de l'image affichée en aperçu.
5 R:063 G:106 B:163	Valeur colorimétrique	La couleur du pixel situé sous le curseur en modes d'affi- chage Aperçu et Visionneuse.
6 2/15	Position dans le dossier	La position de l'image en cours et le nombre total d'images du dossier. Cliquez sur en ou pour afficher les autres images.

RECEIPTION

Autres fonctions

Accédez aux outils de modification des images ou enregistrez les images dans d'autres formats.

		Transf (find) Pairway Transf (find) Pairway Pa		rentered entry of the second entry of the seco			
Fichier(F)	Édition(E)	Présentation(V)	Image(I)	Réglages(A	A) Outils(T)	Fenêtre(W)	Aide(P)
	2	3	4	5	6	7	8
1) Fichier	Convert et renor	issez les fichiers da nmez les fichiers.	ans d'autres	formats, exéc	utez des traite	ments par lot	, imprimez
-							

(1) Fichier	Convertissez les fichiers dans d'autres formats, exécutez des traitements par lot, imprimez et renommez les fichiers.
2 Édition	Sélectionnez, copiez, collez et supprimez des images.
3 Présentatio	n Choisissez un mode d'affichage, réglez le zoom, triez et sélectionnez les images.
④ Image	Faites pivoter et classez les images, appliquez-leur des étiquettes ou affichez un quadrillage, le point AF, les ombres ou les hautes lumières.
5 Réglages	Copiez, collez, enregistrez et chargez les réglages de modification des images.
6 Outils	Accédez aux outils de modification des images.
7) Fenêtre	Affichez et masquez les palettes.
8 Aide	Affichez l'aide en ligne. Sous Windows, cette option affiche également le numéro de la ver- sion actuelle du logiciel.

Modification des images



Visualisation des photos

Capture NX-D offre les options de visualisation suivantes.

Vignettes

Avec les réglages par défaut, Capture NX-D affiche les images du dossier en cours sous forme de vignettes. Les images sélectionnées sont encadrées en gris.



Taille des vignettes

Utilisez le curseur situé au-dessus de la zone d'image pour choisir la taille des vignettes.

Curseur





Aperçus

Pour afficher un aperçu, double-cliquez sur une vignette ou sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton du mode d'affichage dans la barre d'outils et sélectionnez Aperçu.



Pour revenir à l'affichage des vignettes, cliquez sur le bouton du mode d'affichage dans la barre d'outils et sélectionnez Vign.

III Vign.
=== visionneuse
🗸 🗖 Aperçu
🔀 Plein

Même nom, extension différente

Si le dossier contient deux images portant le même nom de fichier mais une extension différente (par exemple, des images RAW et JPEG enregistrées avec la qualité d'image « RAW + JPEG »), seule une copie de chaque paire s'affiche lorsque **NEF/NRW + JPEG** est activé. Pour afficher toutes les images, désactivez NEF/NRW + JPEG.

│ⅲ་ ▥་ ◨ ∎ュ (┓┓┓) 🐼 🛼 ф ๕་ 🛷 `€|★ V 🗛 🐢

Modification des images



La Visionneuse

Pour afficher un aperçu de l'image en cours et les vignettes en haut, en bas ou sur le côté, cliquez sur le bouton du mode d'affichage dans la barre d'outils et sélectionnez **Visionneuse**.



Cliquez sur les vignettes pour afficher un aperçu des autres images.



🖉 Choisir l'emplacement des palettes Aperçu et Vignettes

Les emplacements des palettes Aperçu et Vignettes peuvent être sélectionnés à partir des menus des palettes.



🖉 lcônes des vignettes

(7

1 23	 L'image a été modifiée. X s'affiche si l'image a été modifiée à l'aide de Color Efex Pro.
	2 La photo a été prise au format (qualité d'image) « RAW + JPEG ».
	③ L'image est au format RAW (NEF/NRW).
n n	(4) Étiquette (<u>page 17</u>).
	5 L'image est protégée (<u>page 18</u>).
4 5 6	6 Classement (page 16).
1 🕞 🙀	I Nom de fichier.
f/11 1/500s ISO 200 8	 L'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité (ISO) auxquelles l'image a été enregistrée.

Modification des images



Afficher les images en plein écran

Pour masquer les menus, la barre d'outils et les palettes et afficher l'image actuelle en plein écran, cliquez sur le bouton du mode d'affichage dans la barre d'outils et sélectionnez **Plein**.

← →	·····································
	✓ Ⅲ Vign.
	Anoresi -
	23 Plein



Utilisez les flèches gauche et droite du clavier pour voir les autres images.





L'affichage en plein écran est également disponible en mode d'affichage multiaperçu (page 14).





Avant/après

2 images

Pour quitter l'affichage en plein écran et revenir à l'affichage précédent, cliquez sur le bouton 📉 ou appuyez sur la touche **Esc**.







Comparaison côte à côte

Pour comparer des images, utilisez l'outil « Comp. » de la barre d'outils. Choisissez **Avant/après** pour comparer les vues avant/après de la même image ou choisissez **2 images** pour comparer plusieurs images côte à côte. Pour quitter l'affichage de comparaison côte à côte, sélectionnez **Une seule image**.



Avant/après

Comparez les vues « avant » et « après » de l'im age en cours.



■ Mettre à jour la vue « avant »

Pour mettre à jour la vue « avant » afin d'appliquer les modifications actuelles, cliquez sur le bouton de la barre d'outils. La vue « avant » peut alors servir de référence lors des prochaines modifications des réglages.

✦杀◶▕▦ݖ▥▾◙◾◗◾▯◙▾\ਲ਼\≒ᅷ₵ᢗ▾◈ᅚ╡★▾▿ਲ਼∖▤ ◧\⊁|ぬᇕ▾◓◱



Restauration de la vue « avant »

Pour revenir à l'état non modifié de la vue « avant », cliquez sur le bouton **1** de la barre d'outils. La vue « avant » retrouvera l'état dans lequel elle était lors de sa première ouverture dans Capture NX-D (notez que toute modification apportée aux images TIFF et JPEG dans d'autres applications depuis leur dernière ouverture dans Capture NX-D ne sera pas réinitialisée).

┍→┍│ⅲ་▥་▥་◨◧◾▯◙་Іўі≒┍сヾ◈ᅚ╡★┭┭∖▣▣ЎІУІдᇕ་◓岛





Filtres

Modification des images



« 2 images »

Comparez deux images côte à côte. Lorsque vous effectuez un zoom avant sur l'une des images ou la faites défiler, le zoom ou le défilement est également effectué sur l'autre image.



🖉 <u>« 2 images »</u>

Les ordinateurs dotés de 4 Go de mémoire minimum et d'un système d'exploitation de 64 bits permettent de choisir entre un affichage de deux images et un affichage de quatre images. La fonctionnalité « 2 images » des ordinateurs exécutant une édition 32 bits de Windows propose uniquement un affichage de deux images.



Lorsque vous cliquez sur le bouton « Comp. » et sélectionnez **2 images**, l'image en cours s'affiche à gauche. Pour sélectionner les images à afficher, cliquez sur la fenêtre d'aperçu souhaitée, puis cliquez sur une vignette. Seules les images situées dans le même dossier peuvent être sélectionnées pour être comparées.





L'aperçu sélectionné est encadré en blanc. Les modifications s'appliquent uniquement à l'aperçu sélectionné, tout comme les palettes Histogramme et Navigation.



Aucune modification



Correction d'exposition réglée sur +1,0 IL

Comparer les images dans l'écran d'aperçu

Pour ouvrir les images côte à côte dans l'écran d'aperçu, cliquez sur le bouton du mode d'affichage dans la barre d'outils et sélectionnez **Aperçu**.



Visualisation des photos

Filtres

Modification des images



Classements

Vous pouvez attribuer des classements aux images, de 💽 (sans classement) à cinq étoiles.



Les classements sont attribués à l'aide des icônes de classement des vignettes ou de l'option **Classement** du menu **Image**.

1 Sélectionnez les images.

 Pour sélectionner plusieurs images, maintenez appuyée la touche Ctrl (ou sur un Mac, la touche #/commande) tout en cliquant sur chaque image l'une après l'autre. Pour sélectionner plusieurs images qui se suivent, cliquez sur la première image, maintenez appuyée la touche Maj et cliquez sur la dernière image.



2 Cliquez sur l'icône 🙀 et choisissez un classement compris entre 🚫 (sans classement) et cinq étoiles.



Pour attribuer un classement de trois étoiles à une image, cliquez sur la troisième étoile en partant de la gauche. Les trois premières étoiles s'affichent en jaune.



🖉 « Classement »

Vous pouvez également attribuer un classement aux fichiers sélectionnés à l'aide de l'option **Classement** du menu **Image**.

Filtres

Modification des images



Étiquettes

Pour faciliter le tri et la localisation des images, vous pouvez leur attribuer des étiquettes, de 0 (sans étiquette) à 9 ; chaque étiquette est d'une couleur spécifique.



Les étiquettes sont attribuées à l'aide des icônes d'étiquette des vignettes ou de l'option **Étiquette** du menu **Image**.

1 Sélectionnez les images.

 Pour sélectionner plusieurs images, maintenez appuyée la touche Ctrl (ou sur un Mac, la touche \(\mathcal{C}\)/commande) tout en cliquant sur chaque image l'une après l'autre. Pour sélectionner plusieurs images qui se suivent, cliquez sur la première image, maintenez appuyée la touche Maj et cliquez sur la dernière image.



2 Cliquez sur une étiquette (1); dans le cas des images sans étiquette, l'étiquette 0 apparaît uniquement lorsque vous placez le curseur sur l'image) et choisissez une étiquette comprise entre 0 (sans étiquette) et 9 (2).



(2) Cliquez sur une étiquette.

🖉 <u>« Étiquette »</u>

Vous pouvez également attribuer une étiquette aux fichiers sélectionnés à l'aide de l'option **Étiquette** du menu **Image**.

Modification des images



Protection des images

Protégez les images contre toute suppression accidentelle. Il est impossible de supprimer ou de renommer les images protégées.



Il est possible d'ajouter ou de supprimer la protection à l'aide des icônes de protection des vignettes ou de l'option **Protéger les fichiers** située dans le menu **Image**.

1 Sélectionnez les images.

 Pour sélectionner plusieurs images, maintenez appuyée la touche Ctrl (ou sur un Mac, la touche #/commande) tout en cliquant sur chaque image l'une après l'autre. Pour sélectionner plusieurs images qui se suivent, cliquez sur la première image, maintenez appuyée la touche Maj et cliquez sur la dernière image.



2 Cliquez sur l'icône de protection () pour protéger les images sélectionnées.





📝 Pour supprimer la protection, cliquez à nouveau sur l'icône de protection (désormais 🔄).

Modification des images protégées

Il est possible de modifier les images même lorsqu'elles sont protégées. Les modifications apportées aux images sont enregistrées dans un fichier « sidecar » distinct.

🖉 <u>« Protéger les fichiers »</u>

Il est également possible de protéger les fichiers ou de supprimer leur protection en sélectionnant Protéger ou Supprimer la protection pour Protéger les fichiers dans le menu Image.

Introduction	Visualisation des photos	Filtres	Modification des images	Autres fonctions	Guide des menus	
Filtrage						
Pour filtrer les images se informations photo, cliq	elon des critères comme les cla juez sur le bouton 🍸 dans la b	assements, les étiquettes et le parre d'outils.	s Filtre rapide Utilisez le bouton ★ p	our filtrer les images à l'aide	de la barre d'outils.	
	▋▇I®゙I▓I≒₽Ċ゙₡ᅚ╡★	ਲ਼₽₽₽₩₽₽₽	✦ ✦ ☞ │ⅲ་ ▥་ ◲। ।	◧╡◓ੑੑੑੑ <mark> </mark> ◙ヾ ਲ਼ ≒₊≠でヾ <i>◈</i> ਞ	✐ਲ਼ਲ਼ ₽₽	6
Capture NX-D DSC_0001.NEF Fichier(F) Edition(E) Présentation(V) Image(I) Réglages(A) Outlis Prés Suiv. Dossier Mode afficit. Comp. Act/lipt: Org/	T) Fenebec(W) AldelP)	- 0 ×	Cliquez sur le bou	ton ★ pour afficher la barre	des filtres.	
Dossers D		E lau, Halogramme E X		▲ ■ 6 7 8 9 0 0 Barre des filtres	<u>┶ヰс`@℡★∀┐</u> ☆★★★★★ □ 0	শ্
■ Téléchargements ■ Vakés ■ Bakonégyes ■ Réseau ■ Réseau ■ Control (NET) 1 1/500a ISO 200	CSC,0002.JPG DSC.0002.JPG SCOOO	codor v Réglapes à la prise vue V v 20 L V Réglapes à la prise vue	2 Choisissez un ou p	olusieurs filtres parmi les opt	tions de la barre des filtres.	
		[편] · · Réglepes à la prace vue 이번 · · Réglepes à la prace vue 标识 [] (] 《 Angel 또 () · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 0 🚺 🔀 3	4 5 6 7 8 9 🗹 🛇	ã★★★★★ ⊠ ⊙	оп
		Correction d'exposition <u><s< u=""> (<u>4000</u>) <u>5</u> C-Uphtrep setif ✓ Règlages à la prise vue</s<></u>	Si vous sélectionr choisis s'affichero toutes les images	nez plusieurs classements, toutes l ont. Par exemple, si vous sélection s comportant trois, quatre ou cinq	es images comportant les classe nez les classements trois à cinq é étoiles seront affichées.	ements étoiles,
100001 NEF	Niton sRG8 4.0.0.30	02 4256×2632 43 (15) ►	Cliquez sur 💁 pour afficher unic	our afficher uniquement les image quement les images non protégée	es protégées, sur 🚫 🛛 🗹 🚫 es.	о п
Une boîte de dialogue sélectionner les filtres s répondant à au moins cheront dans la liste des	dans laquelle vous pouvez s'affiche. Seules les images un critère sélectionné s'affi- s vignettes.	Filtre × Critères de filtre Tous Étiquettes Orange Jaune Vert Voiet Magenta Rose Jaucune Notes	Seules les images critère sélectionne des vignettes.	répondant à au moins un é s'afficheront dans la liste		NA T T T T T T T T T T T T T
Filtres	le Focale Vitesse d'obturation					
Ouverture et Sensibilité sou du dossier en cours.	nt limitées aux valeurs des images	Effacer OK Annuler	Afficher toutes les images Pour annuler le filtrage et a	afficher toutes les images du doss	iier, cliquez sur le bouton 🍞 de l	la barre

d'outils.

✦✦▷│\\\'型▣\\$|\$|\$|\$|\$|\$|\$|\$|\$|\$|\$|\$|\$|\$|\$

Filtres

Liste d'outils

Modification des images



Palette Édition

La plupart des modifications s'effectuent à l'aide de la palette Édition qui comporte une liste d'outils, une palette Réglages et des boutons d'outils.

Liste d'outils

La liste d'outils comporte les éléments indiqués ci-dessous. À l'exception de **Tons/Tons (Détails)**, ils s'appliquent tous exclusivement aux images RAW (NEF/NRW).

Correction d'exposition	Page 22
WB Balance des blancs	Page 23
Picture Control	Page 24
Tons/Tons (Détails)	Page 27

Les paramètres de ces outils peuvent être sélectionnés dans les menus déroulants. Sélectionnez **Réglages à la prise vue** pour redonner aux paramètres les valeurs en vigueur au moment de la première ouverture de l'image dans Capture NX-D. Avec les autres réglages, la case située à droite du menu déroulant est cochée (**S**) et les modifications peuvent être masquées en décochant cette case (**S**).

Édition 🕨 🗧 🤇
Réglages à la prise vue
🔀 🗸 ±0 🗉
WB 😽 Réglages à la prise vue 🗌
🕰 😽 Réglages à la prise vue 🗌
🗌 🔓 😽 Réglages à la prise vue 🗌
₶₢₡₡₡ ₪෮
Correction d'exposition <u>-5</u> <u>+0,00</u> <u>5</u> D-Lighting actif Réglages à la prise vue
Palette Réglage

Palette Réglages

Utilisez la palette Réglages pour effectuer des modifications précises. Cliquez sur une icône ou un bouton d'outil dans la liste d'outils pour afficher les paramètres de l'élément sélectionné.





Les outils modifiés à l'aide de la palette Réglages sont signalés par l'étiquette **Paramètres manuels** dans les menus déroulants de la liste d'outils.

Modification des images

Autres fonctions

Guide des menus

Outil de gestion des modifications

us Palette Édition

Boutons d'outils

Les outils suivants sont accessibles à l'aide des boutons d'outils situés en bas de la palette Édition. Notez que certains de ces outils peuvent uniquement être utilisés avec les images RAW (NEF/NRW); pour en savoir plus, reportez-vous à la section consacrée à chaque outil.

Réduction du bruit	Page 28
Corrections de l'appareil et l'objectif	<u>Page 29</u>
🚺 LST	<u>Page 31</u>
Redresser/Perspective	Page 33
🞢 Masque flou	Page 34
🚺 Niveaux et courbes	Page 35

Vous pouvez accéder à ces outils en cliquant sur les boutons et en modifiant les paramètres de la palette Réglages. Les boutons des outils modifiés par rapport aux valeurs par défaut sont surlignés en jaune (ex.: 5).

Bouton Retour

Cliquez sur le bouton Retour (« Revenir à la prise de vue ») pour réinitialiser tous les outils et pour que l'image retrouve l'état dans lequel elle était lors de sa première ouverture dans Capture NX-D (notez que toute modification apportée aux images JPEG et TIFF dans d'autres applications depuis leur dernière ouverture dans Capture NX-D ne sera pas réinitialisée).



Boutons d'outils

WB	😽 Réglages à la prise vue	
	🗴 Réglages à la prise vue	
	🗴 Réglages à la prise vue	
t <mark>hn</mark> n [Σ	2 🖸 🦾 🖆 🗖	₫⊅

Bouton Retour

Outil de gestion des modifications

Utilisez l'outil de gestion des modifications pour copier les modifications sur d'autres images ou pour enregistrer les paramètres actuels en vue d'une utilisation ultérieure (<u>page 41</u>).



Ajustement de plusieurs images

Les modifications s'appliquent simultanément à toutes les images sélectionnées actuellement dans la liste des vignettes.



Filtres

Modification des images



Correction d'exposition (images RAW)

Modifiez l'exposition globale afin d'éclaircir ou d'assombrir les images.



Le menu déroulant de la liste d'outils permet de choisir une valeur comprise entre +1,0 et -1,0 IL.



i			*				
Édition						Þ≡	×
¢	×	Régla	iges à la	ı prise	vue)
2	*	±0 IL					
WB		+1 IL					
_		+2/3 IL					
		+1/2 IL					
		+1/3 IL					
		±0 IL					
4 1		-1/3 IL					_
NR L		-1/2 IL					
.		-2/3 IL					
🔼 Co		-1 IL					
Correc		ADL [I	Normal]				
-5		Param	ètres m	anuels			
· - ·		Inscrir	e les pa	ramètr	es mar	uels	
D-Ligh		Gestio	n des ir	scripti	ons		
🗸 Re	gla	ges à l	la prise	vue			

Pour obtenir des valeurs comprises entre +5,0 et -5,0 IL, par incréments de 0,01 IL, utilisez la commande **Correction d'exposition** située dans la palette Réglages.



La palette Réglages comporte également un menu **D-Lighting actif** qui permet de faire ressortir les détails dans les hautes lumières et les ombres.







evé

🖉 D-Lighting actif

Le D-Lighting actif est disponible uniquement avec les photos RAW prises à l'aide d'appareils photo prenant en charge le D-Lighting actif.

Très éle

Filtres

Modification des images

Autres fonctions

Guide des menus



Balance des blancs (images RAW)

Modifiez la balance des blancs.

 Édition
 >= ×

 Édition
 >= ×

 Image: A state of the state of t

Le menu déroulant de la liste d'outils permet de choisir parmi plusieurs valeurs prédéfinies.



i.	
dition	Þ≡
¥	Réclassa à la prize yue
2	
	Incandescent
в	Ensoleille
	Ombre
1	Nuageux
虚.	Fluorescent (3000K)
100	Fluorescent (3700K)
<u>਼</u> 'ਸ	Fluorescent (4200K)
к	Fluorescent (5000K)
B Ba	Fluorescent (6500K)
	Fluorescent (7200K)
e Ve	Fluorescent lumiere du jour (300
	Fluorescent lumiere du jour (370
	Fluorescent lumiere du jour (420
empé	Fluorescent lumière du jour (500
500K	Fluorescent lumière du jour (650
•	Flash
ainta	FL-G1
enne	FL-G2
12	IN-A1
	IN-A2
	Lampes a vapeur de sodium
	Paramètres manuels
	Inscrire les paramètres manuels

Il est possible d'affiner la balance des blancs à l'aide des commandes **Température de couleur** et **Teinte** de la palette Réglages. La **Teinte** peut être définie sur une valeur comprise entre –12 et +12 : choisissez des valeurs faibles pour obtenir moins de vert et plus de magenta, des valeurs élevées pour obtenir l'effet inverse. La plage des valeurs disponibles pour **Température de couleur** varie selon l'option sélectionnée pour la balance des blancs.



Définir le point gris

Pour régler la balance des blancs, vous pouvez également échantillonner l'image : cliquez sur le bouton **(Définir le point gris)** puis n'importe où sur l'image afin d'échantillonner un seul pixel, ou faites glisser le curseur sur l'image afin d'utiliser la valeur colorimétrique moyenne de la zone sélectionnée. La balance des blancs de l'ensemble de l'image sera modifiée de façon que le pixel ou la zone sélectionné(e) soit gris neutre.



Échantillonnage de la zone bleue



Modification de la balance des blancs pour donner aux bleus une dominante grise et à l'image globale une dominante « chaude »

Filtres

Modification des images



Picture Control (images RAW)

Modifiez les réglages Picture Control.



Le menu déroulant de la liste d'outils permet de choisir parmi plusieurs Picture Control prédéfinis.



Les commandes de la palette Réglages permettent de choisir un traitement des couleurs, d'effectuer des modifications rapides pour la commande sélectionnée ou d'affiner individuellement les paramètres Picture Control.

Traitement des couleurs

Choisissez parmi les options ci-dessous. Les Picture Control disponibles dépendent de l'option sélectionnée.



Traitement des couleurs

- Système Picture Control le plus récent : les couleurs sont traitées à l'aide des Picture Control les plus récents. Les Picture Control créatifs et les paramètres récemment ajoutés peuvent être appliqués aux photos prises avec des appareils qui n'offrent pas ces options.
- **Compatible avec l'appareil** : les couleurs sont traitées à l'aide des Picture Control de l'appareil qui a pris la photo. Choisissez cette option pour obtenir une reproduction des couleurs correspondant au rendu du moniteur de l'appareil photo.

🖉 « Système Picture Control le plus récent »

Si les images ont été prises avec des appareils photo compatibles uniquement avec le dernier système Picture Control, **Système Picture Control le plus récent** et **Compatible avec l'appareil** offrent le même choix de paramètres Picture Control. Il est également possible de sélectionner le traitement des couleurs à l'aide de l'option **Traitement des couleurs** (page 54) située dans l'onglet « Traitement NEF (RAW) » de la boîte de dialogue des préférences.

Traitement des couleurs

Picture Control				
💊 Système Picture Control le plus réce	nt			
Picture Control [A] Automatique				
🗙 Réglages à la prise vue				

Modification des images



Paramètres Picture Control

Après avoir choisi un traitement des couleurs (page 24), choisissez un Picture Control et réglez les paramètres Picture Control. Les paramètres disponibles dépendent de l'appareil photo utilisé, ainsi que du traitement des couleurs et du Picture Control sélectionnés.

Picture Control récents

- Les paramètres ci-dessous sont disponibles lorsque vous choisissez Système Picture Control le plus récent comme traitement des couleurs ou si vous avez pris la photo à l'aide d'un appareil photo compatible avec les Picture Control les plus récents et que seul Compatible avec l'appareil peut être sélectionné. Affinez les paramètres à l'aide des curseurs ou sélectionnez Automatique pour que Capture NX-D modifie automatique produit des résultats pouvant varier selon l'exposition et l'emplacement et la taille du sujet dans la vue).
- Réglage de l'accentuation: modifiez rapidement les niveaux pour obtenir un équilibre entre l'Accentuation, l'Accentuation moyenne et la Clarté, ou sélectionnez Automatique pour que l'appareil photo modifie l'accentuation automatiquement. Hormis avec l'option Automatique, vous pouvez également modifier manuellement et séparément les paramètres suivants :
 - Accentuation: déterminez l'accentuation des détails et des contours.

Picture Control	Þ≡	×
💊 Compatible avec l'appareil		
Picture Control		
[A] Automatique		
✓ [SD] Standard		
×		
Réinitialiser		
Réglage de l'accentuation -2 ⁽ 0) 2 	ique	
Accentuation _3	9	
Accentuation moyenne	5	
Clarté ₋5 < <u>1,00</u> >	5	
Contraste		
-3 < 0,00 > 3	natiqu	ie
Luminosité		
-1.5 < 0,00 > 1.5		
Saturation		
-3 < 0,00 > 3	naticu	ie
Teinte		
-3 < 0,00 > 3		

- *Accentuation moyenne: modifiez l'accentuation selon la finesse des motifs et des lignes présents dans les tons moyens affectés par l'Accentuation et la Clarté.
- Clarté: modifiez l'accentuation globale et l'accentuation des contours plus épais sans incidence sur la luminosité ou sur la plage dynamique.
- **Contraste**: modifiez le contraste. Choisissez des valeurs basses pour obtenir moins de contraste, des valeurs élevées pour en obtenir plus.
- Luminosité: modifiez la luminosité sans perdre les détails dans les hautes lumières et les ombres.
- Saturation: contrôlez l'éclat des couleurs. Choisissez des valeurs basses pour obtenir moins de saturation, des valeurs élevées pour en obtenir plus. Cette option n'est pas disponible avec le Picture Control Monochrome.
- Teinte: modifiez les teintes. Cette option n'est pas disponible avec le Picture Control Monochrome.
- Effets de filtres: reproduisez les effets de filtres couleur à l'aide du Picture Control Monochrome, Sépia, Bleu, Rouge ou Rose.
- Virage: choisissez une teinte à l'aide du Picture Control Monochrome.
- Ajuster la saturation: choisissez la saturation de la teinte utilisée avec les Picture Control Monochrome, Fusain, Graphite, Binaire et Carbone. Ne s'applique pas aux images en noir et blanc.

Cliquez sur **Réinitialiser** pour réinitialiser tous les curseurs. Notez que vous ne pouvez pas modifier le **Contraste** et la **Luminosité** des Picture Control utilisant une courbe personnalisée.

Picture Control créatifs

Un curseur **Niveau de l'effet** s'affiche lorsqu'un Picture Control créatif comme **Rêve**, **Matin** ou **Pop** est sélectionné. Utilisez le curseur pour choisir le niveau de l'effet.



⊨ ×



Picture Control antérieurs

Si le menu de reproduction des couleurs offre le choix entre Système Picture Control le plus récent et Compatible avec l'appareil, les paramètres indiqués cidessous seront disponibles en cas de sélection de Compatible avec l'appareil. Affinez les paramètres à l'aide des curseurs ou sélectionnez Automatique pour que Capture NX-D modifie automatiquement les paramètres (notez que Automatique produit des résultats pouvant varier selon l'exposition et l'emplacement et la taille du sujet dans la vue).

- Réglage rapide : faites le glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour atténuer ou renforcer l'effet du Picture Control sélectionné. Réglage rapide modifie tous les paramètres Picture Control simultanément et annule toute modification apportée à chaque paramètre séparément. Cette option n'est pas disponible avec les Picture Control neutres, uniformes ou monochromes.
- Accentuation : contrôlez la netteté des contours. Choisissez des valeurs élevées pour renforcer l'accentuation.
- Clarté : modifiez la clarté (cette option est disponible uniquement avec les photos prises à l'aide d'appareils photo prenant en charge le paramètre Clarté).
- **Contraste** : modifiez le contraste. Choisissez des valeurs faibles pour obtenir moins de contraste, des valeurs élevées pour en obtenir plus.
- Luminosité : modifiez la luminosité sans perdre les détails dans les hautes lumières et les ombres.
- Saturation (non monochrome uniquement) : contrôlez l'éclat des couleurs. Choisissez des valeurs faibles pour diminuer la saturation, des valeurs élevées pour l'augmenter.



- Teinte (non monochrome uniquement) : modifiez la teinte.
- Effets de filtres (monochrome uniquement) : simulez les effets de filtres couleur sur des photos monochromes.
- Virage (monochrome uniquement) : choisissez la teinte des photos monochromes.
- Ajuster la saturation (monochrome uniquement) : choisissez la saturation de la teinte utilisée dans les photos monochromes. Ne s'applique pas aux images en noir et blanc.

Cliquez sur Réinitialiser pour réinitialiser tous les curseurs. Notez que vous ne pouvez pas modifier le **Contraste** et la **Luminosité** des Picture Control utilisant une courbe personnalisée.

Picture Control « Automatique »

Les paramètres du Picture Control Automatique peuvent être définis sur des valeurs comprises entre A-2 et A+2.



Modification des images



Tons/Tons (Détails)

Modifiez la luminosité et le contraste de l'ensemble de l'image ou effectuez des modifications qui concernent uniquement les hautes lumières et les ombres.

Tons

Cliquez sur l'icône indiquée dans l'illustration pour afficher les commandes suivantes dans la palette Réglages :

- Luminosité : modifiez la luminosité globale. Choisissez une valeur comprise entre –100 et +100 : plus la valeur est élevée, plus l'image s'éclaircit.
- **Contraste** : modifiez le contraste global. Choisissez une valeur comprise entre –100 et +100 : plus la valeur est élevée, plus l'image est contrastée.
- **Saturation** : contrôlez l'éclat des couleurs. Choisissez une valeur comprise entre –100 et +100 : plus la valeur est élevée, plus l'image a des couleurs vives (saturées).



Tons (Détails)

Cliquez sur l'icône indiquée dans l'illustration pour afficher les commandes suivantes dans la palette Réglages :

- Hautes lumières : conservez les détails dans les hautes lumières. Les valeurs disponibles sont comprises entre 0 et 100 : choisissez des valeurs élevées pour assombrir les hautes lumières.
- **Basses lumières** : conservez les détails dans les ombres. Les valeurs disponibles sont comprises entre 0 et 100 : choisissez des valeurs élevées pour éclaircir les ombres.
- D-Lighting HS : éclaircissez les ombres dans les photos faiblement éclairées ou prises à contrejour ou minimisez la perte de détails dans les hautes lumières. Des valeurs élevées réduisent le contraste entre les ombres et les hautes lumières.



Modification des images



Utilisez les boutons d'outils pour accéder aux outils qui ne figurent pas dans la liste d'outils.

Réduction du bruit

Lorsque vous sélectionnez cet outil, des commandes de réduction du bruit s'affichent dans la palette Réglages (voir ci-dessous). Après avoir activé la réduction du bruit en cochant la case Réduction du bruit, modifiez les paramètres comme décrit dans cette section.

Les options disponibles pour Méthode dépendent de l'appareil photo utilisé pour créer l'image actuelle. Si la seule option disponible est Compatible avec l'appareil, vous pouvez modifier les autres paramètres comme suit :

- Niveau : utilisez le menu déroulant situé sous Méthode pour choisir le niveau de la réduction du bruit.
- Réduction de l'effet de bord (images RAW uniquement) : faites ressortir les contours en réduisant le phénomène de bruit présent sur les bords.
- Réduction du bruit pour l'astrophoto (images RAW uniquement) : réduisez le nombre de pixels lumineux répartis de manière aléatoire sur les photos prises en pose longue.



Si le menu Méthode est disponible, choisissez Plus rapide pour obtenir un traitement plus rapide ou Qualité supérieure 2013 (images RAW uniquement) ou Qualité supérieure pour obtenir une réduction du bruit plus précise. Vous pouvez également modifier les éléments suivants :

- Intensité: choisissez l'intensité de réduction du bruit parmi des valeurs comprises entre 0 et 100. Plus la valeur est élevée, plus l'image est floutée et moins les artéfacts provoqués par le « bruit » numérique sont visibles.
- Détails : si vous choisissez une valeur élevée pour l'Intensité, l'image peut devenir tellement lisse que les détails ne sont plus visibles ; cela peut être corrigé en augmentant les Détails.
- Réduction de l'effet de bord (images RAW uniquement) : faites ressortir les contours en réduisant le phénomène de bruit présent sur les bords.
- Réduction du bruit pour l'astrophoto (images RAW uniquement) : réduisez le nombre de pixels lumineux répartis de manière aléatoire sur les photos prises en pose longue.



5

Réduction de l'effet de bord Réduction du bruit pour l'astrophoto

Qualité supérieure 2013

L'option Qualité supérieure 2013 est idéale pour réduire le bruit chromatique visible à des courtes longueurs d'onde et sur les zones uniformément colorées de l'image. Lorsque vous sélectionnez cette option, les options Bruit de luminance et Bruit de chrominance s'affichent, ce qui permet de modifier séparément l'Intensité et les Détails pour chacun de ces paramètres.

Boutons d'outils

Corrections de l'appareil et l'objectif

Sélectionnez cet outil pour afficher les commandes suivantes dans la palette Réglages :

- Réduction du moiré (images RAW uniquement) : pour réduire le moiré (anomalie visible lorsque des motifs réguliers se superposent), sélectionnez cet élément et choisissez une option dans le menu.
- **Correction poussière** (images RAW standard ou grandes uniquement) : comparez des photos comportant des données de référence enregistrées à l'aide de l'appareil photo afin d'atténuer l'effet des poussières présentes sur le capteur d'image de l'appareil photo. Cliquez sur **Modifier...** pour choisir le fichier NDF contenant les données souhaitées. Pour en savoir plus sur l'enregistrement des données de référence, reportez-vous au manuel de l'appareil photo.
- Aberration chromatique latérale : réduisez les aberrations chromatiques latérales (franges de couleur et halos) visibles sur les images RAW. Avec les réglages par défaut, cette option ne s'applique pas aux images JPEG et TIFF.
- Aberration chromatique longitudinale : réduisez les couleurs floues créées par les aberrations chromatiques longitudinales. Choisissez une valeur comprise entre 0 et 100 : plus la valeur est élevée, plus l'effet est prononcé.



- Contrôle auto. distorsion : cette option utilise les informations optiques enregistrées avec les photos pour réduire la distorsion en barillet associée aux objectifs grand-angle et la distorsion en coussinet associée aux téléobjectifs. Le contrôle automatique de la distorsion peut être activé ou désactivé dans le menu déroulant ; si vous avez pris la photo avec un appareil photo évolué à objectif interchangeable équipé d'un objectif étanche, l'option Activé (sous l'eau) vous sera également proposée. Elle permet de réduire la distorsion en coussinet présente sur les photos prises sous l'eau.
- **Correction des yeux rouges** : détectez et supprimez automatiquement l'effet « yeux rouges ».
- **Contrôle du vignetage** : corrigez le phénomène de vignetage qui survient avec certains objectifs. Choisissez une valeur comprise entre –100 et +200 : plus la valeur est élevée, plus la luminosité augmente sur les bords de l'image.
- **Correction de la diffraction** : réduisez la diffraction sur les photos prises à petite ouverture (grands chiffres).
- Contrôle des lumières parasites PF : réduisez le « flare » provoqué par la présence de sources lumineuses intenses, qu'il apparaisse sous forme de cercles, de taches rondes ou autres. Selon le type et la forme de la source lumineuse, vous risquez de ne pas obtenir les effets souhaités, auquel cas il vous faudra peut-être décocher cette option.
- **Objectif Fisheye** : Cette option est disponible uniquement avec les photos prises à l'aide de l'objectif AF DX Fisheye-Nikkor 10.5 mm f/2.8G ED, AF Fisheye-Nikkor 16 mm f/2.8D ou AF-S Fisheye NIKKOR 8-15 mm f/3.5-4.5E ED.



Correction poussière

Suivez les étapes ci-dessous pour appliquer l'option Correction poussière.

- 1 Cliquez sur Modifier.... Si le dossier en cours contient un fichier de référence Correction poussière, un message s'affiche ; passez à l'étape 2. Si aucun message ne s'affiche, passez à l'étape 3.
- **2** Pour appliquer l'option Correction poussière à l'aide du fichier situé dans le dossier en cours, sélectionnez **Oui**. Sinon, sélectionnez **Non** et passez à l'etape 3.
- **3** Sélectionnez un fichier de référence et cliquez sur **OK** pour appliquer l'option Correction poussière.

Correction poussière

La position des poussières n'est pas la même d'un jour à l'autre ; si possible, utilisez des données de référence enregistrées dans les dernières 24 heures. Si l'appareil photo est doté d'une fonction de nettoyage du capteur, utilisez uniquement les données enregistrées après le dernier nettoyage, étant donné que le nettoyage peut déplacer les poussières. L'option Correction poussière n'est pas disponible avec les images NEF (RAW) enregistrées avec la taille d'image **Petite**.

Objectif Fisheye

Sélectionnez **Objectif Fisheye** pour traiter les photos prises avec des objectifs Fisheye de façon qu'elles semblent avoir été prises avec un objectif rectiligne grandangle. Une zone située au centre de l'image (objectifs fisheye circulaire) ou centrée autour de lignes tracées horizontalement et verticalement à travers le centre de l'image (objectifs fisheye diagonal) est recadrée pour correspondre à l'angle de champ de l'appareil photo.



Fisheye diagonal





Fisheye circulaire

AF DX Fisheye-Nikkor 10.5 mm f/2.8G ED et AF Fisheye-Nikkor 16 mm f/2.8D

Si **Image non recadrée** est sélectionné, l'image n'est pas recadrée ; au lieu de cela, certaines sections de l'image sont courbées. Les courbes ne contiennent pas de données d'image et sont remplies de la couleur sélectionnée dans le menu **Couleur de remplissage**.

🗹 Objectif Fisheye
Objectif :10.5mm f/2.8G
Mage non recadrée
Couleur de remplissage :
w Noir

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15 mm f/3.5-4.5E ED

Le curseur **Dimensions recadrage** permet de régler la taille du recadrage. Plus le recadrage est petit, plus le centre de l'image est grand. Si vous choisissez une valeur proche de 1 avec des photos prises au fisheye diagonal, vous obtiendrez des sections sans données d'image, remplies de la couleur sélectionnée dans le menu **Couleur de remplissage**.

Le curseur **Contrôle distorsion** permet de régler

la distorsion. Des valeurs élevées plient l'image vers l'extérieur tandis que des valeurs basses la plient vers l'intérieur.





► ×

3

1 2

LST

L'espace colorimétrique LST modèle la couleur à l'aide de valeurs de luminosité (propriété similaire mais pas identique à la luminance), de saturation (des couleurs) et de teinte. Ces paramètres sont accessibles via le menu des couches situé dans la palette Réglages, lorsque l'outil LST est sélectionné.

Luminosité globale

Ajustez la luminosité globale sans modifier la saturation ou la teinte.

- (1) **Contraste automatique** : augmentez le contraste en paramétrant les points blanc et noir afin qu'ils excluent une proportion donnée des pixels les plus clairs et les plus sombres de l'image.
- (2) Ajouter un point d'ancrage : cliquez sur ce bouton puis sur l'image affichée dans la palette Aperçu pour ajouter un point sur la courbe correspondant à la luminosité du pixel situé sous le curseur.
- (3) **Réinitialiser la couche en cours** : réinitialisez la courbe de luminosité globale.
- (4) **Réinitialiser toutes les couches** : réinitialisez les courbes de luminosité globale, de luminosité des couleurs, de saturation et de teinte.
- (5) Curseur du niveau de sortie du point blanc : choisissez le niveau de sortie maximal (point blanc).
- (6) **Histogramme** : l'histogramme indique la répartition des pixels de l'image selon la luminosité. L'axe horizontal correspond à la luminosité (dans la plage 0–255), l'axe vertical correspond au nombre de pixels.



41 🖊

6

th_{RR} [□]

€ ⊜



- (7) **Courbe de luminosité** : la pente et la forme de la courbe déterminent la luminosité de l'image dans la portion correspondante de la gamme des tons.
- (8) **Curseur du niveau de sortie du point noir** : choisissez le niveau de sortie minimal (point noir).
- (9) **Curseur du niveau d'entrée du point noir** : choisissez le niveau d'entrée minimal (point noir).
- (1) Tons moyens (Réglage gamme) : choisissez le point médian (tons moyens).
- (1) **Curseur du niveau d'entrée du point blanc** : choisissez le niveau d'entrée maximal (point blanc).

LST

V Réglages à la prise vue

✓ Luminosité des couleurs

Luminosité des couleurs

Ajustez la luminosité des couleurs sélectionnées sans modifier la saturation ou la teinte. Cette option permet par exemple d'éclaircir le bleu des ciels sombres.

- Ajouter un point d'ancrage : cliquez sur ce bouton puis sur l'image affichée dans la palette Aperçu pour ajouter un point sur la courbe correspondant à la valeur du pixel situé sous le curseur.
- (2) Réinitialiser la couche en cours : réinitialisez la courbe de luminosité des couleurs.
- ③ Réinitialiser toutes les couches: réinitialisez les courbes de luminosité globale, de luminosité des couleurs, de saturation et de teinte.
- (4) **Courbe de luminosité des couleurs** : déplacez un point de la courbe vers le haut pour éclaircir les couleurs de la portion concer-

A Design vers le bas pour assombrir le

née de la gamme des couleurs ; déplacez un point vers le bas pour assombrir les couleurs concernées.

(5) **Curseur Gamme** : modifiez la gamme de la courbe passant par le point sélectionné, ce qui augmente ou réduit la gamme de couleurs concernées par la modification.

hotos

Modification des images

Autres fonctions

Guide des menus



Saturation

Augmentez ou réduisez la saturation des couleurs sur l'ensemble de l'image ou sur une portion de la gamme des couleurs, ce qui rend les couleurs plus ou moins vives.

- Ajouter un point d'ancrage : cliquez sur ce bouton puis sur l'image affichée dans la palette Aperçu pour ajouter un point sur la courbe correspondant à la saturation du pixel situé sous le curseur.
- (2) Réinitialiser la couche en cours : réinitialisez la courbe de saturation.
- (3) Réinitialiser toutes les couches : réinitialisez les courbes de luminosité globale, de luminosité des couleurs, de saturation et de teinte.
- (4) Courbe de saturation : déplacez un point de la courbe vers le haut pour augmenter
 (7)
 l'éclat des couleurs de la portion concer-

née de la gamme des couleurs ; déplacez un point vers le bas pour réduire l'éclat des couleurs concernées (couleurs plus grises).

- (5) **Curseur de sortie** : augmentez ou réduisez la saturation de toutes les couleurs de l'image.
- (6) Curseur Gamme : modifiez la gamme de la courbe passant par le point sélectionné, ce qui augmente ou réduit la gamme de couleurs concernées par la modification.
- (7) **Exclure la zone grisée** : l'augmentation de la saturation peut rendre les couleurs neutres (grises) trop saturées. Sélectionnez cette option pour augmenter la saturation sans modifier les gris.



Filtres

Teinte

Faites correspondre les couleurs sélectionnées dans l'image d'origine (entrée) à une gamme particulière de couleurs dans l'image finale (sortie). Cela permet par exemple d'assombrir les couleurs d'un ciel bleu pâle.

- (1) Ajouter un point d'ancrage : cliquez sur ce bouton puis sur l'image affichée dans la palette Aperçu pour ajouter un point sur la courbe correspondant à la teinte du pixel situé sous le curseur.
- (2) Réinitialiser la couche en cours : réinitialisez la courbe de teinte.
- (3) Réinitialiser toutes les couches : réinitialisez les courbes de luminosité globale, de luminosité des couleurs, de saturation et de teinte.
- (4) Échelle : cliquez pour passer de l'échelle



- verticale 60 ° à 120 ° puis à 180 ° et de nouveau à la première valeur (dans ce cas, les degrés font référence à une roue de couleur de 360 °). Si vous augmentez l'échelle, la gamme des teintes visibles à l'écran s'agrandit, tandis que si vous la réduisez, la précision augmente.
- (5) **Courbe de teinte** : sélectionnez un point de la courbe correspondant à la couleur d'entrée souhaitée et faites-le glisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'il croise la couleur de sortie souhaitée.
- (6) Curseur de sortie : modifiez la teinte de toutes les couleurs de l'image.
- (7) Curseur Gamme : modifiez la gamme de la courbe passant par le point sélectionné, ce qui augmente ou réduit la gamme de couleurs concernées par la modification.



Redresser/Perspective

Redressez les photos ou corrigez les effets de perspective.



Redresser

Redressez les photos de $\pm 10^{\circ}$ maximum. Choisissez des valeurs négatives pour incliner la photo vers la gauche, des valeurs positives pour l'incliner vers la droite. Pour masquer les effets de l'option Redresser, décochez la case **Redresser**.

Pour redresser les photos manuellement, cliquez sur l'outil Redresser situé dans la palette Réglages et faites glisser le curseur parallèlement à une ligne de l'aperçu (option non disponible avec les vignettes ; page 11). Vous pouvez redresser l'image de $\pm 10^{\circ}$ afin de positionner à l'horizontale ou à la verticale la ligne de référence ; le degré d'inclinaison s'affiche dans la case de texte située dans la fenêtre Réglages. L'image sera au-



tomatiquement recadrée pour supprimer les coins vides, sauf si **Image non recadrée** est sélectionné.



Faites glisser le curseur parallèlement à la ligne de référence



Image inclinée pour que la ligne de référence soit à l'horizontale et recadrée pour supprimer les coins vides

∎ Image non recadrée

Sélectionnez cette option pour remplir de noir les coins vides.



Faites glisser le curseur parallèlement à la ligne de référence



Image inclinée pour que la ligne de référence soit à l'horizontale et avec des coins vides remplis de noir

Perspective

Corrigez les effets de perspective, par exemple sur les photos prises en inclinant l'appareil photo vers le haut afin de cadrer un haut bâtiment. Il est possible de modifier la perspective verticalement et horizontalement jusqu'à ±20.







Vertical : 20

Afficher le quadrillage

Sélectionnez cette option pour afficher un quadrillage. La couleur et l'espacement du quadrillage peuvent être sélectionnés dans l'onglet « Affichage » de la boîte de dialogue Préférences (page 53).



د



Masque flou

Augmentez la netteté en rendant les contours plus distincts. Le contraste des contours est accentué mais les autres zones ne sont pas modifiées.

- (1) **Supprimer** : supprimez le masque actuellement sélectionné de la liste des masques flous.
- (2) Monter/Descendre : déplacez le masque actuellement sélectionné vers le haut ou vers le bas dans la liste des masques flous.
- (3) Liste des masques flous : liste des masques flous, caractérisés par la couche de couleur, l'intensité, le rayon et le seuil (ex., « R, 50%, 10%, 0 »). Les masques s'appliquent dans l'ordre indiqué ; pour modifier cet ordre, utilisez les boutons haut/bas.
- (4) **Couleur** : choisissez la couche de couleur à laquelle s'applique le masque flou.
- (5) Intensité : le contraste des contours augmente.



- (6) **Rayon** : plus le rayon est grand, plus les contours de l'image accentuée vont paraître larges.
- (7) Seuil : limite d'application de l'accentuation. Si le seuil est égal à zéro, l'accentuation s'applique à tous les pixels de l'image. L'augmentation du seuil augmente la quantité de contraste qui doit être présente entre les pixels avant l'application du masque. Par conséquent, seuls les contours les plus contrastés seront concernés.

Manuel de référence de Capture NX-D

couches rouge, verte et bleue afin d'égaliser les valeurs RVB pour le pixel situé sous le curseur.

- (5) Définir le point blanc : cliquez sur ce bouton puis sur l'image affichée dans la palette Aperçu pour paramétrer le point blanc des couches rouge, verte et bleue sur la valeur du pixel situé sous le curseur.
- (6) Ajouter un point d'ancrage : cliquez sur ce bouton puis sur l'image affichée dans la zone d'aperçu pour ajouter un point sur la courbe correspondant à la valeur du pixel situé sous le curseur.
- (7) **Réinitialiser la couche en cours** : réinitialisez la courbe de la couche actuelle.

⊨ ×

(8) Réinitialiser toutes les couches : réinitialisez toutes les courbes.

Modification des images

- (9) Curseur du niveau de sortie du point blanc: choisissez le niveau de sortie maximal (point blanc). Faites glisser le curseur vers le bas pour réduire la luminosité des pixels les plus clairs.
- (10) Histogramme : l'histogramme indique la répartition des pixels de l'image selon la luminosité. L'axe horizontal correspond à la luminosité (dans la plage 0-255), l'axe vertical correspond au nombre de pixels.
- (1) Courbe des tons : la pente et la forme de la courbe déterminent la luminosité de l'image dans la portion correspondante de la gamme des tons.
- (12) Curseur du niveau de sortie du point noir : choisissez le niveau de sortie minimal (point noir). Faites glisser le curseur vers le haut pour augmenter la luminosité des pixels les plus sombres.
- (13) Curseur du niveau d'entrée du point noir : tout pixel situé dans la portion de la gamme des tons à gauche du point noir est restitué au niveau de sortie minimal. Faites glisser le curseur vers la droite pour redresser la courbe et augmenter le contraste; cela risque néanmoins d'entraîner une perte de détails dans les ombres.
- (14) Tons moyens (Réglage gamme) : faites glisser le curseur vers la gauche pour éclaircir les tons médians, vers la droite pour les assombrir.
- (15) Curseur du niveau d'entrée du point blanc : tout pixel situé dans la portion de la gamme des tons à droite du point blanc est restitué au niveau de sortie maximal. Faites glisser le curseur vers la gauche pour redresser la courbe et augmenter le contraste ; cela risque néanmoins d'entraîner une perte de détails dans les hautes lumières.

🖉 Échantillonnage de la couche actuelle

Par défaut, les commandes Point noir, Point blanc, Ajouter le point d'ancrage et Contraste automatique permettent de définir respectivement le point noir, les points d'ancrage, le point blanc et le contraste pour toutes les couches. Pour appliquer ces commandes uniquement à la couche actuelle, appuyez sur Ctrl (ou sur un Mac, sur la touche option) tout en cliquant sur la commande concernée.





phérique de sortie); les retouches sont effectuées sans perte de détails.

exemple, la gamme d'une imprimante particulière, d'un écran ou d'un autre péri-

ك ⊜

🖊 Niveaux et courbes

V RVB

(9) - =

(10)

 $\widehat{\mathbf{1}}$

(13)

Réglages à la prise vue

Filtres

Introduction

(1) **Couche** : la couche de couleur actuelle.

(2) Contraste automatique : augmentez le

contraste en paramétrant les points

blanc et noir afin qu'ils excluent une pro-

portion donnée des pixels les plus clairs

et les plus sombres de l'image. La courbe

ainsi créée utilise de manière optimale

la gamme des tons de sortie tout en

conservant les détails dans les ombres et

puis sur l'image affichée dans la palette

Aperçu pour paramétrer le point noir

des couches rouge, verte et bleue sur la

bouton puis sur l'image affichée dans la

valeur du pixel situé sous le curseur.

(4) Définir le point de tons moyens : cliquez sur ce

(3) Définir le point noir : cliquez sur ce bouton

Niveaux et courbes

les hautes lumières.



Boutons d'outils

Filtres



Suppression de la poussière et des rayures

Vous pouvez supprimer la poussière et les rayures à l'aide de l'autocorrecteur.

◓ᆃ▻▫▯ऺ▦་▥་◨◾ы▤◙੶\ਲ਼¦∹₊≠ć`◙;ਖ਼★ㅋਲ਼|與Დ|⊻|&∞๏ェ๏๏

Cliquez sur le bouton al de la barre d'outils pour afficher la palette de l'autocorrecteur.



1 Choisissez la taille du pinceau.



🖉 Taille du pinceau

Si le pinceau est plus grand que le défaut que vous essayez de corriger, cela risque d'affecter les zones voisines de l'image.

Autocorrecteur

L'autocorrecteur copie les données des zones voisines de l'image automatiquement et les colle sur le défaut. Cette option risque de ne pas produire les résultats escomptés si le défaut est étendu, si vous faites glisser l'outil sur une zone étendue ou si la zone concernée est très grande. La durée nécessaire au processus varie selon l'image.

2 En maintenant le bouton de la souris appuyé, faites glisser le pinceau sur le défaut. La zone concernée est indiquée par une ligne rouge translucide ; continuez jusqu'à ce que le défaut soit entièrement masqué.



3 Relâchez le bouton de la souris pour appliquer l'autocorrecteur à la zone concernée.



🖉 Palette Retouche

Lorsque vous cliquez sur le bouton adans la barre d'outils, la palette Correcteur s'affiche. Sélectionnez ou désélectionnez **Autocorrecteur** pour afficher ou masquer les effets de l'autocorrecteur ou annulez les effets de ce dernier en cliquant sur **Supprimer**.





Modification de couleurs sélectionnées (points de contrôle de couleur)

Utilisez l'outil 🗉 situé dans la barre d'outils pour éclaircir, assombrir ou modifier les couleurs de façon sélective. Capture NX-D choisit automatiquement la zone concernée selon la position du point de contrôle.

│ⅲ˘ ◯Ст 健 ∎ы |¶ |◯т |Ў |≒₊ ф Ст ∥ ᡛ |★

Points de contrôle de couleur

Lorsque vous positionnez un point de contrôle de cou- *Point de contrôle* leur, Capture NX-D détecte automatiquement la couleur située sous le point choisi et sélectionne toutes les couleurs similaires dans la zone voisine. L'effet est contrôlé par les curseurs : un curseur de taille gérant l'étendue de la zone sélectionnée et (avec les réglages par défaut) trois curseurs de réglage permettant de modifier la Luminosité, le Contraste et la Saturation dans la zone sélectionnée. Vous pouvez régler les curseurs en faisant glisser les poi-

πα	econtrole
	Curseur de taille
ſ	
Ë	
2	
C	
S	
-	

Curseur de réglage

gnées (●) à gauche ou à droite ou en plaçant le curseur de la souris sur une poignée et en tournant la molette de défilement. Vous pouvez choisir les curseurs de réglage affichés via le menu Modèle colorimétrique situé dans l'outil Point de contrôle de couleur de la palette Correcteur (page 39).

Modèle colorimétrique

Vous pouvez cliquer sur le triangle situé en bas ou en haut des curseurs pour commuter entre le modèle colorimétrique actuel (CLS, RVB ou TSL) et Tout.





Utilisation des points de contrôle de couleur

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des points de contrôle de couleur et les modifier.

Cliquez sur le bouton 🗉 pour entrer dans le mode des points de contrôle de couleur (pour quitter ce mode, cliquez à nouveau sur ce bouton).

Cliquez sur l'image pour ajouter un point de contrôle de couleur et faites-le glisser sur la zone que vous souhaitez modifier.



Modifiez la taille du point de contrôle en 3 faisant glisser le curseur vers la gauche ou la droite : plus le curseur est loin, plus la zone concernée est grande. L'effet s'applique à la zone signalée par des pointillés et diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne du point de contrôle.



Filtres

Modification des images



4 Faites glisser les curseurs de réglage vers la gauche ou la droite pour modifier la couleur sélectionnée. L'illustration représente le curseur de luminosité. Il est utilisé ici pour modifier la luminosité du ciel : la couleur du bâtiment n'est pas modifiée car l'effet s'applique uniquement au bleu du ciel. Cet effet diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne du point de contrôle.



Vous pouvez régler précisément les curseurs de taille et de réglage à l'aide de l'outil Point de contrôle de couleur situé dans la palette Correcteur.

5 Répétez les étapes 2 à 4 pour ajouter autant de points de contrôle de couleur que nécessaire.

Outil Point de contrôle de couleur

Vous pouvez régler précisément les points de contrôle de couleur à l'aide de l'outil Point de contrôle de couleur situé dans la palette Correcteur.

 E: ce bouton effectue la même fonction que le bouton de la barre d'outils.
 Points de contrôle de couleur : sélectionnez un point de contrôle et utilisez la case à cocher pour l'afficher ou le masquer ou le bouton pour le supprimer. Pour sélectionner plusieurs points de contrôle, maintenez appuyée la touche Ctrl (ou sur les ordinateurs Mac, la touche #/commande) tout en cliquant successivement sur chacun des points de contrôle.



Ajout de points de contrôle

En pratique, le nombre de points de contrôle maximal que vous pouvez placer sur une seule image est d'environ 100.

🖉 Zoom

Vous ne pouvez pas effectuer de zoom avant en double-cliquant sur l'image d'aperçu lorsque le mode Point de contrôle de couleur est activé. Utilisez la palette Navigation (<u>page 6</u>) ou les commandes de zoom situées dans le menu **Affichage**.

Manuel de référence de Capture NX-D

Annulation de la sélection des points de contrôle

Pour annuler la sélection du point de contrôle de couleur actuel, cliquez dessus tout en appuyant sur la touche **Ctrl** (ou sur les ordinateurs Mac, la touche **H**/commande) ou choisissez **Annuler la sélection** dans le menu **Édition**.

Filtres



(3) Afficher la zone concernée : affichez la zone concernée par le point de contrôle de couleur. La zone dans laquelle les effets sont les plus visibles est indiquée en blanc, les zones non modifiées sont indiquées en noir.



- (4) Ne pas affecter la zone : désactivez les curseurs de réglage du point de contrôle sélectionné et empêchez les modifications des autres points de contrôle qui ont un impact sur les couleurs de la zone sélectionnée. Vous pouvez modifier la taille de la zone protégée à l'aide du curseur de taille.
- (5) Sélecteur de couleurs : utilisez le sélecteur de couleurs pour choisir la couleur cible du point de contrôle sélectionné. Les objets affectés par le point de contrôle seront convertis dans la couleur sélectionnée.

- (6) Modèle colorimétrique : choisissez le type de curseurs de réglage affiché avec le point de contrôle sélectionné.
 - CLS : affichez les curseurs de Luminosité, Contraste et Saturation.
 - RVB : affichez les curseurs Rouge, Vert et Bleu.
 - TSL : affichez les curseurs de Teinte, Saturation et Luminosité.
 - Tout : affichez les curseurs de Teinte, Saturation, Luminosité, Contraste, Rouge, Vert, Bleu et Chaleur.
- **7** Taille : modifiez la taille du point de contrôle sélectionné.
- (8) **Curseurs de réglage** : utilisez les curseurs pour apporter des modifications aux couleurs de la zone affectée par le point de contrôle sélectionné. Les curseurs affichés dépendent du modèle colorimétrique sélectionné.
- (9) **Réinitialiser** : réinitialisez les valeurs du curseur sélectionné sur celles en vigueur avant les modifications.

Copie des points de contrôle de couleur

Vous pouvez effectuer des copier-coller pour créer plusieurs points de contrôle de la même taille et ayant des effets similaires. Pour copier un point de contrôle de couleur, sélectionnez-le sur l'écran d'aperçu ou dans la palette Correcteur et utilisez les commandes **Copier** et **Coller** du menu **Édition**.



Introduction	Visualisation des photos	Filtres	Modification des images	Autres fonctions	Guide des menus	
Copie des modifica	tions					
Les modifications peuven met d'accélérer la retouch	t être copiées et appliquées ne des photos prises dans les	à d'autres images, ce qui per- s mêmes conditions.	3 Saisissez un nom et cliquez sur OK l'avons nommé +	pour le nouveau réglage X. Dans cet exemple, nous 1.5.	Inscrire les paramètres manuels Nom +1.5	Monter
Ajouter des modifications à la liste d'outils						Descendre
Les paramètres actuels pe	euvent être ajoutés aux men				Renommer	
Sélectionnez un outil modifiez les paramèt glages. Dans cet exer métré la correction sur +1.50.	dans la liste d'outils et cres dans la palette Ré- mple, nous avons para- d'exposition (<u>page 22</u>)	Correction d'exposition ► ★ rrection d'exposition -5			ОК	Annuler
2 Sélectionnez Inscrire l	es paramètres manuels		Le nouveau régl	age est ajouté au menu		
dans le menu déroula	nt de la liste d'outils.	tion FE X	déroulant et peu à d'autres images	t désormais être appliqué	Édition	► ×
		Paramètres manuels	être utilisée pou	r ajouter des paramètres	 Parametres manuels +15 	
			dans le menu dé recteur.	roulant de la palette Cor-	+1 IL +2/3 IL +1/2 IL +1/2 IL +1/3 IL ±0 IL +1/3 IL ±0 IL -1/3 IL -1/2 IL -2/3 IL -1 IL Correct ADL [Normal] -5 □+1.5 -5 Paramètres manuels	
	D-L	igh Gestion des inscriptions	Sélectionnez Ges menu déroulant r	tion des inscriptions dans le pour afficher une boîte de dia-	D-Ligh Inscrire les paramètres m	anuels
	•	Réglages à la prise vue	logue dans laque supprimer des ré ment.	lle vous pouvez renommer ou glages enregistrés précédem-	Re Gestion des inscriptions	



Outil de gestion des modifications

L'outil de gestion des modifications permet d'appliquer plusieurs modifications simultanément.

- **Copier les modifications** : copiez uniquement les réglages modifiés.
- Copier tous les paramètres d'image : copiez tous les paramètres.
- Coller les réglages : appliquez les modifications copiées à l'aide de Copier les modifications ou Copier tous les paramètres d'image à l'image ou aux images actuellement sélectionnées.
- Exporter les modifications : créez un fichier comportant uniquement les réglages modifiés.
- Exporter tous les paramètres : enregistrez tous les paramètres.
- Importer les réglages : sélectionnez un fichier de modifications enregistré à l'aide de l'option Exporter les modifications ou Exporter tous les paramètres et appliquez-le à l'image ou aux images actuellement sélectionnées.
- **Inscrire les modifications** : les réglages modifiés sont enregistrés et ajoutés comme option dans le menu déroulant de l'outil de gestion des modifications.
- Inscrire tous les paramètres d'image : tous les paramètres actuels sont enregistrés et ajoutés

comme options dans le menu déroulant de l'outil de gestion des modifications.

 Gestion des inscriptions : modifiez l'ordre des modifications ajoutées précédemment au menu déroulant de l'outil de gestion des modifications, renommez-les ou supprimez-les.

Copie, enregistrement et ajout des modifications

La conversion des images au format JPEG ou TIFF empêche la copie, l'enregistrement ou l'ajout dans le menu déroulant de toute modification antérieure.



Copier les modifications sur d'autres images

Suivez les étapes ci-dessous pour copier les modifications et les appliquer à d'autres images.

 Modifiez les paramètres dans la palette Édition. Dans cet exemple, nous avons paramétré la correction d'exposition (page 22) sur -½ IL et sélectionné le Picture Control Saturé (page 24).





2 Cliquez sur l'icône de l'outil de gestion des modifications et sélectionnez Copier les modifications ou Copier tous les paramètres d'image parmi les options de la palette Réglages. Dans cet exemple, nous avons sélectionné Copier tous les paramètres d'image.



3 Sélectionnez les images. Dans cet exemple, l'image sélectionnée a déjà été modifiée à l'aide des outils de correction d'exposition (page 22) et de balance des blancs (page 23).



Éditior		⊧≡	×
\$	 Paramètres manuels 		
Ż	∨ -1 L		☑
WB	✓ Ombre		
1	 Réglages à la prise vue 		
	🗙 Réglages à la prise vue		

Modification des images



Copie des modifications

4 Cliquez sur l'icône de l'outil de gestion des modifications et sélectionnez Coller les réglages parmi les options de la palette Réglages.



Les modifications copiées à l'étape 2 s'appliquent aux images sélectionnées à l'étape 3. Comme nous avons sélectionné **Copier tous les paramètres d'image** à l'étape 2, la correction d'exposition passe à $-\frac{1}{2}$ IL tandis que la balance des blancs retrouve sa valeur **Réglages à la prise vue.**



Si nous avions sélectionné Copier les modifications à l'étape 2, la correction d'exposition et le Picture Control de l'image sélectionnée auraient été paramétrés sur les valeurs sélectionnées à l'étape 1, tandis que la balance des blancs aurait conservé la valeur sélectionnée à l'étape 3.

■ Copier les modifications sur d'autres ordinateurs

Les options **Exporter les modifications** et **Exporter tous les paramètres** enregistrent les modifications dans un fichier qui peut être copié sur d'autres ordinateurs. Les modifications peuvent alors être appliquées à des images sélectionnées sur ces ordinateurs, à l'aide de l'option **Importer les réglages**.

	Ce PC → Documents	~ õ	Rechercher dans	: Documents)
Organiser - Nouve	u dossier			100 •	
> # Accès rapide > @ OneDrive	Nom	un élément ne correspond	odifié le à votre recherche.	Туре	
> 🥩 Réseøu					
Nom du fichier : 🚺	< .				

■ Ajouter les modifications dans l'outil de gestion des modifications

Utilisez les options **Inscrire les modifications** et **Inscrire tous les paramètres d'image** pour ajouter les modifications dans le menu déroulant de l'outil de gestion des modifications.



Copier les modifications d'images RAW sur des images JPEG ou TIFF

Lorsque les modifications apportées à des images RAW (NEF/NRW) sont copiées sur des images JPEG ou TIFF, la correction d'exposition, les Picture Control et les autres réglages disponibles uniquement avec les images RAW ne sont pas appliqués.



Recadrage des photos

Pour supprimer certaines zones de l'image, cliquez sur le bouton 🗾 situé dans la barre d'outils.

┝ ᆃ ┍╸▕▓▘▥▘◨◼▖▎▙▕◙ヾ<mark>》ば、┼<mark>,</mark>╋сヾ*◈*╘╎★ ⋎ ⋎∖₽ ₽↓√ |& ଡ଼ヾ+₿</mark>

La palette de recadrage s'affiche. Suivez les étapes ci-dessous pour recadrer l'image.



1	Proportions	Proportions du recadrage. Choisissez Recadrage libre pour sélectionner un recadrage sans proportions fixes.
2	Proportions personnalisées	Pour les proportions non répertoriées dans le menu des proportions, sélectionnez Personnaliser et saisissez les proportions souhaitées.
3	Faire pivoter le cadre	Faites pivoter le recadrage de 90°.
4	Afficher le quadrillage	Affichez un quadrillage régulier 3 × 3 à l'intérieur du recadrage.
5	Réinitialiser	Réinitialisez le recadrage actuel.
6	Annuler	Annulez le recadrage actuel.
7	Appliquer	Appliquez le recadrage actuel.

1 Choisissez des proportions dans la palette du recadrage (pour sélectionner un recadrage libre sans proportions fixes, choisissez **Recadrage libre**).



Vous pouvez modifier le format après avoir redimensionné et positionné le cadre.

2 Faites glisser le curseur sur l'image pour sélectionner le recadrage. La zone située en dehors du recadrage est grisée.



Guide des menus



3 Faites glisser les coins du cadre pour le redimensionner sans modifier le format.



Pour réinitialiser le recadrage, cliquez sur **Réinitialiser**.

4 Double-cliquez à l'intérieur du recadrage ou cliquez sur le bouton **Appliquer** situé dans la barre d'outils pour recadrer l'image.



Les recadrages ne s'appliquent pas aux données d'image d'origine et peuvent être modifiés à tout moment en cliquant sur le bouton 🚅 situé dans la barre d'outils. Cela s'applique également dans le cas d'images recadrées à l'aide de ViewNX 2 ou ViewNX-i.



Les recadrages sont appliqués lors de la conversion des images en format JPEG ou TIFF (<u>page 45</u>). Lorsque des images NEF/NRW (RAW) recadrées dans Capture NX 2 sont ouvertes dans Capture NX-D, le recadrage est considéré comme une image entière ; pour sélectionner un recadrage dont la taille est supérieure, cliquez sur le bouton Retour (<u>page 21</u>) pour revenir à l'image d'origine, puis sélectionnez le recadrage souhaité.



Filtres



Format de fichier

Pour enregistrer les images RAW (NEF/NRW) en format JPEG ou TIFF, cliquez sur le bouton 🗟 de la barre d'outils.

┝ᆃ┍╴║╫╵║╹┫ᄢ╡┓╔╵╿┙┾┲┍╵╝╺╫┼╴┑┶╠

Une boîte de dialogue s'affiche : elle vous permet de choisir un format de fichier et de modifier des paramètres comme la compression et la taille d'image. Cliquez sur **Démarrer** pour copier le ou les fichiers dans le dossier sélectionné.

(Conversion de f	ichiers					×
1)	Format :	JPEG	~	Nombre de fichi	iers :	1	
Ĭ				Taille totale estir	mée:	1	Мо
Г	Qualité de l'imag	e/Compression					
	Qualité			Bonne qualité			\sim
(2				85 00	mpression LZW	3	
4	Pésetution (Drofil	300	qqq	Incorpore	er le profil ICC	5	
Г	Taille d'image						
6	Spécifier la	a taille Bords longs 3044 ×	Bords	courts 2001	Unité pixels V		
7	Destination	lossier source		Ne pas renomme	r les fichiers		
	Destination	C:\Users\user\Pic	tures			Parcourin	·
10	Nom du fichier	DSC_0001_0000	1.jpg			Édit	
					Démarrer	Annule	er

1) Format : vous avez le choix entre JPEG, TIFF (8 bits) et TIFF (16 bits).

(2) Qualité (JPEG uniquement) : utilisez le curseur ou le menu déroulant pour choisir une valeur comprise entre 0 et 100. Plus la valeur est élevée, plus le taux de compression est faible et plus la qualité d'image est élevée ; à l'inverse, plus la valeur est basse, plus le taux de compression est élevé et plus la taille de fichier est petite.

- (3) **Compression LZW** (TIFF uniquement) : compressez les fichiers TIFF à l'aide de la compression LZW « sans perte ».
 - La compression LZW peut parfois augmenter la taille de fichier lorsqu'elle est appliquée à des images 16 bits.
- (4) **Spécifier** : sélectionnez cette option pour choisir la résolution de sortie.
- (5) **Incorporer le profil ICC** : sélectionnez cette option pour incorporer le profil couleur actuel dans l'image.
- (6) Spécifier la taille : sélectionnez cette option pour redimensionner les images enregistrées dans le nouveau format. La nouvelle taille peut être indiquée en pixels, centimètres ou pouces. Lorsque vous saisissez une valeur soit pour les Bords longs, soit pour les Bords courts, l'autre valeur est modifiée automatiquement afin de conserver les proportions d'origine.
- (7) Utiliser le dossier source : enregistrez les copies dans les mêmes dossiers que les originaux.
- (8) Ne pas renommer les fichiers : enregistrez les copies avec le même nom de fichier que les originaux. Des numéros à deux chiffres sont ajoutés automatiquement dans l'ordre croissant aux noms de fichiers si des fichiers portant le même nom que les originaux se trouvent déjà dans le dossier sélectionné.
- (9) Destination : si Utiliser le dossier source n'est pas sélectionné, cliquez sur Parcourir... pour sélectionner un dossier de destination.
- (1) Nom du fichier : si Ne pas renommer les fichiers n'est pas sélectionné, cliquez sur Édit... pour nommer les copies à l'aide des préfixes, suffixes et numéros séquentiels sélectionnés.

Introduction	Visualisation des photos	Filtres	Modification des images	Autres fonctions	Guide des menus
Traitement par lo	t				
L'option Fichier > Traitent toutes les images d'un de mat de fichier particulier.	nent par lot permet d'effectue ossier donné, puis d'exporter le Les options de traitement par ent par lot source ersiuser/Pictures/Nikon clure les sous-dossiers er les réglages erglages actuels porter de :	r les mêmes modifications sur es images traitées dans un for- lot sont indiquées ci-dessous.	 (3) Format : sélectionne: trés. Choisissez part (4) Qualité (JPEG uniquemen valeur. Plus la valeu qualité d'image est compression est éle (5) Compression LZW (TIFF u sion LZW « sans per I La compression LZW images 16 bits. 	z le format dans lequel les f mi JPEG, TIFF (8 bits) et TIFF t) : utilisez le curseur ou le n r est élevée, plus le taux de élevée ; à l'inverse, plus la evé et plus la taille de fichier iniquement) : compressez les fic te ».	ichiers traités vont être enregis- : (16 bits) . nenu déroulant pour choisir une compression est faible et plus la valeur est basse, plus le taux de est petite. chiers TIFF à l'aide de la compres- de fichier lorsqu'elle est appliquée à des
3 Format 0 ualité Qualit 6 Résolut 5 p Taile d'i 8 Destinal	JPEG Nombre de fichiers : Taille totale estimée : de l'image/Compression é Bonne qualité Bo		 6 Spécifier : sélectionne 7 Incorporer le profil ICC : actuel dans chaque 8 Spécifier la taille : sélec gistrées dans le nou centimètres ou pou longs, soit pour les afin de conserver le 9 Destination : sélection 	ez cette option pour choisir l sélectionnez cette option p image. ctionnez cette option pour r iveau format. La nouvelle ta uces. Lorsque vous saisissez Bords courts , l'autre valeur s proportions d'origine. nnez Utiliser le dossier sou	a résolution de sortie. Dour incorporer le profil couleur redimensionner les images enre- nille peut être indiquée en pixels, z' une valeur soit pour les Bords r' est modifiée automatiquement
 Dossier source : cliquez toutes les images des les sous-dossiers. Appliquer les réglages : sé modifications de l'ima précédemment depu de et cliquez sur Parc les images du dossier sélectionnés actueller 	liser le dossier source le pas renommer les fich stination : C:Users!user!Pictures u fichier : DSC_0001_00001.jpg Sur Parcourir pour choisir un s sous-dossiers du dossier séle électionnez Réglages actuels p age en cours. Pour appliquer is l'outil de gestion des modi rourir pour choisir un fichier de sélectionné dans un autre form ment pour chaque image, cho	ers Parcourir Édt rer Annuler a dossier source. Pour inclure ectionné, sélectionnez Inclure our traiter les images selon les les modifications enregistrées ifications, choisissez Importer e modifications. Pour exporter mat sans modifier les réglages isissez Conserver les réglages	traités dans le dossi tion et cliquez sur P noms que les origin portant le même no le fichier traité sera d'autres noms, déco	er en cours. Pour choisir un a a rcourir . Pour enregistrer le aux, sélectionnez Ne pas rei om et la même extension figu renommé en ajoutant un o ochez cette option et cliquez	autre dossier, décochez cette op- es fichiers traités avec les mêmes nommer les fichiers (si un fichier ure déjà dans le dossier en cours, chiffre à son nom) ; pour choisir e sur Édit .

Modification des images

Autres fonctions

de chaque fichier.

Introduction

Visualisation des photos

Filtres

Guide des menus

F<u>iltres</u>

Modification des images

Guide des menus

Traitement par lot

Cliquez sur **Démarrer** pour démarrer le traitement et afficher une boîte de dialogue d'avancement. Vous pouvez voir l'avancement dans les onglets **En attente** et **Traité**.

État du lot 9/15	≻≡ ×
En attente	Traité
Source	Statut
DSC_0010.NEF	20%
DSC_0011.NEF	
DSC_0012.NEF	
DSC_0013.JPG	
DSC_0014.JPG	
DSC_0015.JPG	
	U U
Ouv./ferm. automatique	

État du lot 9/15	→ ≡ ×
En attente	Traité
Source	Enregistré
DSC_0001.NEF	DSC_0001_0000
DSC_0002.JPG	DSC_0002_0000
DSC_0003.JPG	DSC_0003_0000
DSC_0004.NEF	DSC_0004_0000
DSC_0005.NEF	DSC_0005_0000
DSC_0006.NEF	DSC_0006_0000
DSC_0007.TIF	DSC_0007_0000
	4 3
M Ouv./term. automatique	
Tra	ité

En attente

1 **Source** : liste des fichiers en attente de traitement ou déjà traités.

(2) **Ouv./ferm. automatique** : décochez cette option pour masquer la boîte de dialogue d'avancement. Pour afficher à nouveau cette dernière, cliquez sur le bouton situé dans la barre d'outils.

- (3) **Supprimer** : cliquez pour supprimer le fichier sélectionné dans l'onglet **En attente** de la file d'attente ou pour supprimer le journal du fichier sélectionné dans l'onglet **Traité**.
- (4) Afficher le dossier : ouvrez le dossier de destination dans l'Explorateur de fichiers du système d'exploitation.

Color Efex Pro

Si la source contient des fichiers modifiés à l'aide du plug-in Color Efex Pro de Capture NX 2 ou Capture NX, un message s'affiche et les images ne sont pas traitées.

Conversion de fichiers

Si plusieurs fichiers sont sélectionnés lorsque vous utilisez le bouton situé dans la barre d'outils pour exporter les fichiers dans un autre format (page 45), les fichiers seront exportés dans le cadre d'un traitement par lot. Modifiez les réglages comme décrit pour les éléments (3) à (9) page 46.

Format :	JPEG	\sim	Nombre Taille to	de fichiers :		9	
Qualité de l'imac	e/Compressi	on	Tunio to				
Qualité			Bonne	qualité			`
		-	85	Compressi	on LZW		
Résolution/Profi	de couleur						
Spécifier		300 ppp	V	ncorporer le pro	ii ICC		
Taille d'image							
Spécifier la	a taille Fords longs	Bord	s courts	Linité			
	3044	×		pixels	\sim		
Destination							
✓ Utiliser le d	lossier sourc	e 📃	Ne pas r	enommer les fich	iers		
Destination	C:\Users\u	ser\Pictures\	likon			Parcourin	
Manual Mathematica	000 0004	00001 inc				Éda	



Impression des photos

Pour imprimer des photos avec une imprimante raccordée à l'ordinateur, sélectionnezles et choisissez **Imprimer** dans le menu **Fichier**. La boîte de dialogue « Imprimer » s'affiche.



Modifiez les réglages comme décrit page suivante et cliquez sur **Imprimer** pour imprimer la photo comme illustré dans l'aperçu.

Remarques sur l'impression

Pour imprimer un fichier JPEG, cliquez sur Copier vers.

Les derniers réglages utilisés sont affichés lors de la prochaine ouverture de la boîte de dialogue d'impression.

Boîte de dialogue « Imprimer »

١	ype d'impression	 Page entière : imprimez une photo par page. Index : imprimez plusieurs photos par page (page 50). Formats photo standard : imprimez les photos dans un format standard. Capture NX-D choisit automatiquement le nombre de photos imprimées par page.
Para	Modèle	Cliquez sur Paramètres pour choisir l'imprimante et le format de papier et pour mo- difier d'autres paramètres d'imprimante.
ımètres	Туре	Choisissez Imprimante à jet d'encre lorsque vous imprimez sur une imprimante à jet d'encre.
de l'imprimant	Priorité	Lorsque vous imprimez des photos NEF/NRW (RAW), choisissez Rapide afin d'uti- liser les données d'aperçu intégrées à l'image pour une impression plus rapide ou Haute qualité afin d'utiliser les données de l'image d'origine pour une impression de qualité supérieure.
æ	Copies	Choisissez le nombre de copies pour chaque page.
	Faire pivoter pour ajuster	Faites pivoter les photos pour les imprimer de la taille la plus grande possible.
	Recadrer les photos pour ajuster	Les photos sont agrandies pour occuper toute la zone d'impression. Les parties qui ne rentrent pas dans cette zone sont rognées.
	Couleur d'arrière-plan	Choisissez la couleur d'arrière-plan. Choisissez Blanc pour imprimer sans arrière- plan.
Mise	Bordure	Choisissez la largeur des marges imprimées autour de l'image (la couleur des marges varie selon la couleur de l'arrière-plan). Choisissez 0 pour imprimer sans marge.
en page	Nombre de répétitions	Choisissez le nombre de copies pour chaque photo.
	Imprimer les informations de la photo	Imprimer le nom de fichier, la date d'enregistrement ou les informations de la photo sous chaque photo (<u>page 49</u>).
	Utiliser le cache des images (mode brouillon)	Imprimez à l'aide des données de vignettes. Les images s'impriment plus rapidement, mais la qualité est réduite. Certaines images s'imprimeront à l'aide des données du fichier d'origine même si cette option est sélectionnée.
	Spécifier le profil de couleur	Cliquez sur Paramètres afin de sélectionner le profil couleur utilisé pour l'impres- sion (Profil) et afin de choisir le Rendu Perceptuel ou Relatif (<u>page 52</u>).



Impression des informations d'image

Pour choisir les informations imprimées sous chaque photo, sélectionnez **Imprimer les informations de la photo** dans la boîte de dialogue « Imprimer » (<u>page 48</u>), cliquez sur **Paramètres** et modifiez les paramètres décrits page suivante.



nprimer les informations de la photo			×
Date de prise de vue / Légende des images Métad	données	En-tête et	pied
Date de prise de vue			
Heure			
✓ Texte			
Position :			
O Coin supérieur droit (sur l'image)			
Coin inférieur droit (sur l'image)			
Com interieur droit (sous filmage)			
Paramètres de la police :			
Microsoft Sans Serif v Normal	\sim	Auto 🗸	
Exemple			
08/05/2018 18:28:50	0.00		

V Informations imprimées

Les informations imprimées ne sont pas pivotées lorsque **Faire pivoter pour ajuster** est sélectionné dans la boîte de dialogue « Imprimer ». Les métadonnées qui ne rentrent pas dans la zone d'impression n'apparaissent pas.

Paramètres avancés

Date d Léger	Date de prise de vue	Imprimez la date d'enregistrement à l'emplacement sélectionné pour Position .
le pri Ide d	Heure	Imprimez l'heure d'enregistrement avec la date.
ise do les in	Texte	Imprimez la légende saisie dans la zone de texte.
e vue / nages	Paramètres de la police	Choisissez la police, le style, la taille de la police et la couleur utilisés pour imprimer la date/l'heure. Vous pouvez avoir un aperçu du résultat dans la zone « Exemple ».
Mé	tadonnées	Choisissez les informations relatives à la photo et au fichier à imprimer sur chaque image. La police, le style et la taille de la police peuvent être sélectionnés dans la zone « Paramètres de la police » et affichés en aperçu dans la zone « Exemple ».
	En-têtes de page	Saisissez le texte et choisissez l'alignement de l'en-tête qui sera imprimé en haut de chaque page.
En-tête e	Numéro de page	Choisissez d'imprimer ou non le numéro de page et le nombre total de pages et sélec- tionnez l'emplacement et l'alignement. Le numéro de page peut être positionné en Haut (dans l'en-tête) ou en Bas (dans le pied de page) de la page.
t pied	Pieds de page	Saisissez le texte et choisissez l'alignement du pied de page qui sera imprimé en bas de chaque page.
	Paramètres de la police	Choisissez une police, un style et une taille de police pour l'en-tête, le pied de page et les numéros de page. Vous pouvez avoir un aperçu du résultat dans la zone « Exemple ».

Filtres

Modification des images

Impression d'un index

Pour imprimer plusieurs images par page, sélectionnez **Index** pour « Type d'impression » dans la boîte de dialogue « Imprimer » (<u>page 48</u>). Les options situées dans la zone « Mise en page » changeront ; choisissez le nombre d'images imprimées par page.



Disposition

Choisissez une disposition.

Utiliser un format prédéfini

Choisissez le nombre de photos par page dans la liste. La taille des photos est modifiée automatiquement selon l'option sélectionnée.



Mise en page A 2×4

■ Spécifier la taille d'image

Les photos sont imprimées à la taille indiquée pour « Largeur » et « Hauteur » (la taille minimale est de 20,0 mm × 20,0 mm et la taille maximale est identique au format de la page). Le nombre de photos par page est modifié automatiquement selon la taille sélectionnée.



Photos imprimées en 50 mm × 50 mm

Colonnes et lignes

Choisissez le nombre de colonnes et de lignes imprimées par page (le minimum est 1 et le maximum est 10). La taille des photos est modifiée automatiquement selon les options sélectionnées.



Mise en page A 3×3

Photos par page

Choisissez le nombre d'images imprimées par page. Les images sont redimensionnées automatiquement en fonction du nombre sélectionné.



Disposition 8 × 8

Marges de page

Choisissez la largeur des marges.

Filtres

Modification des images

Guide des menus



Ouverture des images NEF créées dans Capture NX/Capture NX 2

Les images créées avec Capture NX ou Capture NX 2 peuvent être ouvertes dans Capture NX-D ; les réglages de modification des images sont intacts, ce qui vous permet de les modifier davantage si vous le souhaitez. Néanmoins, les paramètres de la section « Étapes d'amélioration » de Capture NX ou « Étapes » de Capture NX 2 ne peuvent pas être modifiés séparément, bien qu'ils puissent être masqués si nécessaire afin d'obtenir le résultat souhaité. Pour masquer les modifications effectuées à l'aide de Capture NX ou Capture NX 2, cliquez sur le bouton la dans la palette Édition (page 7) ; l'outil Versions s'affiche ; désélectionnez Activer les étapes de réglage.

Édition ▶≡ >	ĸ
Paramètres manuels	
🚩 🗸 ±0 🗉	
WB V Paramètres manuels	
Paramètres manuels	1
🔲 🖪 🐱 Paramètres manuels	
₩ Ξ 🛛 庙 🗹 🔽 🛛 🗎	1
Correction d'exposition	<
Correction d'exposition 	
D-Lighting actif	
✓ Réglages à la prise vue	
E Versions ► ► ►	<
Activer les étapes de réglage	

Versions

L'image ci-dessous a été modifiée à l'aide de l'outil **Picture Control** de la section «Développement» et de l'outil **Flou gaussien** de la section « Réglage » de Capture NX 2. Si vous désélectionnez **Activer les étapes de réglage** dans Capture NX-D, seuls les effets de l'outil « Flou gaussien » sont masqués.



Activer les étapes de réglage :



Activer les étapes de réglage :

Images non prises en charge

Les images modifiées à l'aide du plugin Color Efex Pro pour Capture NX ou Capture NX 2 peuvent être ajustées dans Capture NX-D en réinitialisant d'abord toutes les modifications avec le bouton Retour situé dans la palette Édition (page 7). Les photos modifiées à l'aide de Color Efex Pro sont indiquées par les icônes **Est** dans la liste des vignettes.

Édition		× ≡∙
¢	*	
	~	
WB	*	
3	~[
	*	
thing []	C 🖸 🦾 🗗 🗖	66

Bouton Retour

🖉 Images RAW (NEF/NRW)

Les modifications apportées aux images RAW (NEF/NRW) dans Capture NX-D, y compris celles effectuées avec le bouton Retour, n'apparaissent pas dans Capture NX ou Capture NX 2. Les images RAW (NEF/NRW) ouvertes dans Capture NX ou Capture NX 2 retrouveront l'état qu'elles avaient au moment de leur dernier enregistrement dans ces applications, quelles que soient les modifications effectuées entre temps à l'aide de Capture NX-D.

Conversion NEF

Les images JPEG ou TIFF converties en format NEF dans Capture NX ou Capture NX 2 sont considérées comme des images JPEG ou TIFF dans Capture NX-D. Elles ne peuvent donc pas être modifiées à l'aide d'options telles que la correction d'exposition (<u>page 22</u>) et la balance des blancs (<u>page 23</u>), qui s'appliquent uniquement aux images RAW (NEF/NRW).

Introduction	Visualisation des photos	Filtres	Modification des images	Autres fonctions	Guide des menus
Préférences					
Pour modifier le comp Préférences dans le me Général	ortement par défaut de enu Édition (ou sur un Mac, l	Capture NX-D, sélectionnes e menu Capture NX-D).	 Gestion des couleurs Péférence Pééée Pééée Pééée Pééée Péééee Pééée <l< td=""><td>Profil de correspondance des couleurs Espace colorimétrique RVB par défaut : Nana BRG Utiliser à la place d'un profil intégré lors de l'ouver morimante Utiliser la profil pour l'expression Profil : (Aucun pro Profil : (Aucun pro Profil : Perceptuel Profil : Perceptuel par défaut : choisissez l'esp es images. pression : sélectionnez cett pression dans le menu Proc ions entre les couleurs afin des noins, les couleurs peuvent ne p tif convertit les couleurs qui ne foutes les couleurs du gamut de</td><td>A DA DA</td></l<>	Profil de correspondance des couleurs Espace colorimétrique RVB par défaut : Nana BRG Utiliser à la place d'un profil intégré lors de l'ouver morimante Utiliser la profil pour l'expression Profil : (Aucun pro Profil : (Aucun pro Profil : Perceptuel Profil : Perceptuel par défaut : choisissez l'esp es images. pression : sélectionnez cett pression dans le menu Proc ions entre les couleurs afin des noins, les couleurs peuvent ne p tif convertit les couleurs qui ne foutes les couleurs du gamut de	A DA

précision.



Niveaux et échantillonnage

références		×
Général Gestion des couleurs Niveaux et échantilionnage Affichage Traitement RAW Application Boites de dialogue	Niveaux et courbes Écrétage du contraste automatique : Noir : 0.50 % E Échantilionnage Taille de l'échantilion : Échantilion ponctuel	Blanc : 0,50 %

- (1) Écrêtage du contraste automatique : l'option de contraste automatique des niveaux et courbes (page 35) augmente le contraste en paramétrant les points blanc et noir afin qu'ils excluent une proportion donnée des pixels les plus clairs et les plus sombres de l'image. Choisissez le pourcentage de pixels exclus par les nouveaux points Noir et Blanc.
- (2) Taille de l'échantillon : sélectionnez la taille de la zone échantillonnée par les commandes d'échantillonnage du point gris (page 23) et des niveaux et courbes (page 35). Choisissez parmi Échantillon ponctuel (un seul pixel), Moyenne 3×3 (moyenne d'une zone carrée de 3 pixels) et Moyenne 5×5 (moyenne d'une zone carrée de 5 pixels).
- (3) Restaurer les paramètres par défaut : réinitialisez tous les éléments de l'onglet « Niveaux et échantillonnage » sur leurs valeurs par défaut.

Affichage



- 1) **Taille du texte et des icônes** : choisissez la taille des lettres et des icônes de l'interface utilisateur.
- (2) **Couleur** : choisissez la couleur du quadrillage de référence.
- (3) Espacement entre les lignes : choisissez l'espacement du quadrillage.
- (4) Subdivisions : choisissez le nombre de subdivisions par carré.
- (5) Afficher les images : si Plus rapide est sélectionné, Capture NX-D génère des données d'aperçu au fur et à mesure que vous effectuez les modifications afin d'actualiser plus rapidement les aperçus, mais certains changements ne seront pas visibles sur l'écran des vignettes et sur l'écran de navigation. Par ailleurs, la qualité de l'affichage peut baisser lorsque les images sont recadrées.
- (6) Largeur max. de la vignette : choisissez la largeur maximale des vignettes, en pixels (page 11).
- Restaurer les paramètres par défaut : réinitialisez tous les paramètres de l'onglet « Affichage » sur leurs valeurs par défaut.



Traitement RAW



- (1) **Espace colorimétrique pour la reproduction des couleurs** : choisissez l'espace colorimétrique utilisé pour le réglage des images RAW (NEF/NRW).
- (2) Tailles Moyenne/Petite pour les images NEF (RAW) : sélectionnez cette option pour obtenir un traitement optimal lors de l'édition des images RAW (NEF/NRW) de tailles petite et moyenne.
- (3) D1X RAW par défaut : choisissez la taille d'affichage par défaut des photos RAW (NEF) prises avec le D1x. Vous avez le choix entre 6MP (3008 × 1960) et 10MP (4016 × 2616).
- (4) Traitement des couleurs : choisissez un traitement des couleurs (page 24).

Application

Général	(1)	Application associée	à Ouvrir avec :	
Gestion des colleurs Niveaux et échantilionnage Affichage Tratement RAW Application Boites de dialogue		Nom	Emplacement	Format de con
				Ajouter Supprim
	_	Dossier de fichier con	verti	
	(2)			Parcouri

- Application associée à Ouvrir avec : modifiez la liste des applications accessibles via l'option Ouvrir dans du menu Fichier (page 56) et choisissez le format (TIFF (16 bits), TIFF (8 bits) ou JPEG) utilisé lorsque vous ouvrez les images dans d'autres applications.
- (2) Dossier de fichier converti: avant d'être ouvertes dans d'autres applications, les images sont converties dans le format sélectionné à l'aide de Application associée à Ouvrir avec. Utilisez cette option pour choisir l'emplacement de sauvegarde des fichiers convertis.

Introduction	Visualisation des photos	Filtres	Modification des images	Autres fonctions	Guide des menus
					Préférences
Boîtes de dialogue Préference Géniral Gestion des couleurs Niveaux et échantilon Arfichage Tratement RAW Application Diches de dialogue	Penêtres de boites de dialogue Réinitialiser le paramètre « Ne plus afficher cette boite de dialogue »	Kéintaiser			
1 Fenêtres de boîtes de dial e cocher « Ne plus affich gue.	ogue : cliquez sur Réinitialiser p ner cette boîte de dialogue » de	X Annuer our réinitialiser les cas toutes les boîtes de di	es à alo-		

Introduction Visualisation des ph	otos Filtres	S	Modification des images	Autres fonctions	Guide des menu	IS 👘
Guide des menus						
 Menu Capture NX-D (Mac uniquement) À propos de Capture NX-D : affichez le numéro de sion du produit. Préférences : ouvrez la boîte de dialogue des prences de Capture NX-D (page 52). Quitter Capture NX-D : quittez Capture NX-D. 	t) e ver- À propos de Cap Préférences Services Masquer Capture Masquer les autr Tout afficher Quitter Capture I	e NX-D %H res ℃%H	 Ouvrir dans l'Explorateur dans l'Explorateur de Lancer Picture Control Ut Renommer : renommer Conversion de fichiers : co en format JPEG ou TI Traitement par lot : effer Paramètres de l'imprima Imprimer : imprimez d Quitter (Windows uniquement) 	r (Windows)/ Ouvrir dans le Finder (e fichiers du système d'exploi ti lity 2 : lancez Picture Control z l'image en cours. onvertissez l'image ou les ima FF (<u>page 45</u>). ctuez un traitement par lot (j nte : réglez les paramètres de les images (<u>page 48</u>). nent) : quittez Capture NX-D.	(Mac) : ouvrez le doss itation. Utility 2. ages sélectionnées a <u>page 46</u>). e l'imprimante.	ier en cours ctuellement
 Menu Fichier Nouveau dossier : créez un nouveau sous-dossier dans le dossier en cours. Renommer le dossier : renommez le dossier en cours. Importer les images avec Transfer : lancez Nikon Transfer 2. Lancer Camera Control Pro 2 : lancez Camera Control Pro 2. Synchroniser les modifications : sélectionnez cette option pour appliquer les paramètres en cours à toute image ajoutée par la suite au dossier en cours. Ouvrir dans ViewNX-i : affichez l'image ou les images actuelle(s) dans ViewNX-i. Les images s'affichent dans leur état actuel et tiennent notamment compte des modification dans le cas des images NEF/NRW (RAW), elles images des images net line at line	Fichier(F) Nouveau dossier Renommer le dossier Importer les images avec Transf Lancer Camera Control Pro 2 Synchroniser les modifications Ouvrir dans ViewNX-i Ouvrir dans ViewNX-i Ouvrir dans l'Explorateur Lancer Picture Control Utility 2 Renommer Conversion de fichiers Traitement par lot Paramètres de l'imprimante Imprimer Quitter Dns apportées avec Cap s'affichent même si elles	Ctrl+N fer Ctrl+O F2 Ctrl+E Ctrl+B Ctrl+B Ctrl+P Ctrl+P Ctrl+Q ture NX-D et, s n'ont pas été	 Menu Édition Annuler: annulez la de Rétablir: rétablissez l'a tionné Annuler. Couper/Copier/Coller: c sélection en cours. Supprimer: supprimez Tout sélectionner : sélec du dossier en cours. Inverser la sélection : sélec du dossier en cours nées actuellement image sélectionnée a Annuler la sélection : dé Sélectionner les fichiers : aux critères choisis d Préférences (Windows un Capture NX-D (page 	ernière opération effectuée. opération après avoir sélec- oupez, copiez ou collez la e la sélection en cours. ctionnez toutes les images ectionnez toutes les images qui ne sont pas sélection- et désélectionnez toute actuellement. sélectionnez toutes les imag : sélectionnez toutes les imag : sélectionnez toutes les imag : sélectionnez toutes les imag : sélectionnez toutes les imag	Édition(E) Annuler Rétablir Couper Copier Coller Supprimer Tout sélectionner Inverser la sélection Annuler la sélection Sélectionner les fichiers Préférences es. rs du dossier en cour ner les fichiers. de dialogue des pré	Ctrl+Z Ctrl+Y Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V Suppr Ctrl+A Ctrl+Maj+A Ctrl+K s répondant
Ouvrir dans : ouvrez l'image en cours dans ur Application associée à Ouvrir avec pour ajoute	ne autre application. Ut er des applications au me	ilisez l'option nu (<u>page 54</u>).				

Modification des images



Menu Présentation

- Naviguer parmi les dossiers : naviguez dans la hiérarchie des dossiers.
 Na
- Vignettes/Visionneuse/Aperçu/Pleinécran: choisissez le mode d'affichage des images (page 11).
- Avant/après/2 images/4 images : comparez les images (page 14). L'option 4 images est uniquement disponible sur un ordinateur doté d'un système d'exploitation de 64 bits et d'une mémoire de 4 Go minimum.
- **Taille de vignette** : choisissez la taille des vignettes (page 11).
- Ordre de tri : triez les vignettes.
- Filtre : filtrez les images selon divers critères, notamment le classement, l'étiquette et les paramètres de l'appareil photo (page 19).
- Agrandissement/Réduction/Adapter à l'écran/25%/ 50%/100%/200%/400% : effectuez un zoom avant ou arrière sur l'aperçu.

Naviguer parmi les dossiers	•
Vignettes	Alt+0
✓ Visionneuse	Alt+9
Aperçu	Р
Plein écran	F
Avant/après	
2 images	
4 images	
Taille de vignette	•
Ordre de tri	•
Filtre	Ctrl+F
Agrandissement	Ctrl++
Réduction	Ctrl+-
Adapter à l'écran	Ctrl+Alt+0
25%	
50%	Ctrl+Alt+5
100%	Ctrl+Alt+1
200%	
400%	

Menu Image

- Suivant/Précédent : affichez l'image suivante ou précédente du dossier en cours.
- Faire pivoter à droite de 90°/Faire pivoter à gauche de 90°/Faire pivoter de 180° : faites pivoter l'image en cours de 90 ou 180 degrés.

mage(I)	
Suivant	→
Précédent	←
Faire pivoter à droite de 90°	Ctrl+R
Faire pivoter à gauche de 90°	Ctrl+Maj+R
Faire pivoter de 180°	
Afficher le quadrillage	Ctrl+G
Afficher le point AF	Ctrl+Maj+F
Perte de détails dans les hautes lumières	Maj+H
Perte de détails dans les basses lumières	Maj+S
Étiquette	•
Classement	•
Protéger les fichiers	•

• Afficher le quadrillage : affichez un quadrillage sur l'aperçu.



• Afficher le point AF : affichez le point AF sur l'aperçu.



F<u>iltres</u>

Modification des images

Guide des menus

 Perte de détails dans les hautes lumières : affichez les zones de l'image ayant la valeur maximale de luminosité et dans lesquelles les détails peuvent ne pas être visibles en raison d'une surexposition. Une couleur différente est utilisée afin d'indiquer les hautes lumières perdues pour chacune des couches RVB, rouge, verte et bleue.





de l'image ayant la valeur minimale de luminosité et dans lesquelles les détails peuvent ne pas être visibles en raison d'une sous-exposition. Une couleur différente est utilisée afin d'indiquer les ombres perdues pour chacune des couches RVB, rouge, verte et bleue.

• Perte de détails dans les basses lumières : affichez les zones

Étiquette/Classement/Protéger les fichiers : appliquez une étiquette (page 17), un classement (page 16) ou une protection (page 18) aux images sélectionnées.

Menu Réglages

- Revenir à la prise de vue : réinitialisez toutes les modifications apportées à l'image pour retrouver son état d'origine.
- Revenir à la dernière mise à jour du fichier : réinitialisez le fichier de paramètres (page 4) pour annuler toutes les modifications effectuées dans Capture NX-D.

Réglages(A)	
Revenir à la prise de vue	Ctrl+U
Revenir à la dernière mise à jour du fichier	Ctrl+Maj+U
Copier les modifications	
Copier tous les paramètres d'image	Ctrl+Maj+C
Coller les réglages	Ctrl+Maj+V
Exporter les modifications	
Exporter tous les paramètres	Ctrl+Maj+S
Importer les réglages	Ctrl+Maj+O

- Copier les modifications : copiez uniquement les réglages modifiés.
- Copier tous les paramètres d'image : copiez tous les paramètres.
- Coller les réglages : appliquez à l'image en cours les modifications copiées à l'aide de Copier les modifications ou Copier tous les paramètres d'image.
- Exporter les modifications : créez un fichier comportant uniquement les réglages modifiés.
- Exporter tous les paramètres : enregistrez toutes les modifications dans un fichier.
- Importer les réglages : importez les modifications depuis un fichier créé avec l'option Exporter les modifications ou Exporter tous les paramètres et appliquez-les à l'image en cours.

Copie et enregistrement des modifications

La conversion des images au format JPEG ou TIFF empêche la copie ou l'enregistrement de toute modification antérieure.

🖉 Utilisation de « Revenir à la prise de vue » avec les images modifiées dans d'autres applications

Dans le cas d'images JPEG et TIFF modifiées dans Capture NX 2 ou ViewNX 2, **Revenir à la prise de vue** permet à l'image de retrouver son dernier état enregistré.

Manuel de référence de Capture NX-D

F1

Menu Outils

- Afficher tout : zoomez sur l'aperçu pour qu'il occupe Outils(T) l'intégralité de la zone d'image. Le zoom est ajusté à nouveau pour que l'aperçu s'adapte à la zone d'image au fur et à mesure que la taille de cette dernière change.
- Combiné : double-cliquez sur l'image pour basculer entre un affichage adapté à la taille de la zone d'image et un affichage à 100%. Vous pouvez faire défiler l'aperçu en faisant glisser le curseur.
- Zoom : cliquez pour effectuer un zoom avant. Pour effectuer un zoom arrière, cliquez tout en maintenant appuyée la touche Alt (ou sur un Mac, la touche option). Utilisez le glisser-déposer pour effectuer un zoom avant sur une zone sélectionnée.

Visualisation des photos

- Déplacement : faites glisser pour faire défiler l'aperçu.
- Définir le point gris : réglez la balance des blancs en échantillonnant l'aperçu (page 23).
- **Recadrer** : recadrez l'aperçu (page 43).
- **Redresser** : redressez l'image affichée dans la palette Aperçu (page 33).
- Autocorrecteur : supprimez la poussière et les rayures (page 36).
- Point de contrôle de couleur : éclaircissez, assombrissez ou modifiez les couleurs de façon sélective (page 37).

Menu Fenêtre

- Histogramme/Édition/Correcteur/Informations fichier/ appareil/Navigation/Dossiers : affichez ou masquez la palette sélectionnée.
- Afficher la barre d'outils : affichez ou masquez la barre d'outils.
- Afficher la barre d'état : affichez ou masquez la barre d'état.
- Afficher les palettes : afficher ou masquer les palettes.
- Personnaliser la barre d'outils : personnalisez la barre d'outils (page 8).

Menu Aide

- Aide Capture NX-D : affichez l'aide en ligne.
- Rechercher les mises à jour : vérifiez les mises à jour de Capture NX-D.
- À propos de Capture NX-D (Windows uniquement) : affichez le numéro de version du produit.

siers	
ner la barre d'outils	
her la barre d'état	
her les palettes	Tab

Fenêtre(W)	
✓ Histogramme	
✓ Édition	Ctrl+T
✓ Correcteur	
 Informations fichier/appareil 	Ctrl+I
 Navigation 	
✓ Dossiers	
✓ Afficher la barre d'outils	
 Afficher la barre d'état 	
 Afficher les palettes 	Tab

Aide(P)

Aide Capture NX-D

Rechercher les mises à jour

À propos de Capture NX-D

Guide des menus

Guide des menus

Modification des images

Е

М

Z

H.

W

С

R

Autres fonctions

Filtres

 Afficher tout Combiné

Déplacement

Recadrer

Définir le point gris

Point de contrôle de couleur

Outil Redresser

Autocorrecteur

Zoom