

Manual de referencia de Capture NX-D

Introducción

Nikon

Visualización de las imágenes

Visualización de las imágenes1	0
Comparación en paralelo1	3

Filtros

Valoración	15
Etiquetado	16
Filtrado	17

Ajuste de imagen

La paleta de edición	.18
Compensación de exposición (imágenes RAW)	.20
Balance de blancos (imágenes RAW)	.21
Picture Control (imágenes RAW)	.22
Tonos/Tonos (Detalles)	.24
Botones de herramienta	.25
Copiar ajustes	.31
Formato	.34

Otras funciones

Recorte de imágenes	35
Procesamiento por lote	37
Impresión de imágenes	39
Impresión de información de la imagen	40
Impresiones de índice	41
Preferencias	42

Guía de menú

Guía de menú43

🖉 Salvo donde se indique lo contrario, las ilustraciones corresponden a Windows 8.1. Se asume el uso de la configuración predeterminada de la cámara y del software.

💋 Los enlaces indicados en la parte superior de cada página pueden utilizarse para navegar por los capítulos. Haga clic en 🚮 para volver a esta página.

Es

Filtros

Ajuste de imagen



Qué puede hacer Capture NX-D por usted

Capture NX-D le permite retocar imágenes mediante, por ejemplo, el ajuste del brillo y del tono, y también puede usarse para editar imágenes RAW tomadas con cámaras digitales Nikon y guardarlas en otros formatos.

Retocar imágenes

Con Capture NX-D es muy sencillo ajustar configuración del tipo de brillo y balance de blancos (<u>página 18</u>). Cierta configuración, como por ejemplo la compensación de exposición y los Picture Control, está disponible únicamente con las imágenes RAW.





3	i		
Edición			▶≡
\$	😽 Config	guración manual	
Z	✓ -1,0E\	/	◙
WB	🗸 Ajuste	es al disparo	
	✓ [MC] M	lonocromo	
	✓ Ajuste	es al disparo	

Copiar ajustes

Guarde los ajustes y aplíquelos a otras imágenes (<u>página 31</u>) o cópielos en otros ordenadores (<u>página 33</u>). Los ajustes guardados pueden aplicarse a múltiples imágenes usando el procesamiento por lote (<u>página 37</u>).



Guardar imágenes en otros formatos

Las imágenes RAW (NEF/NRW) procesadas o retocadas pueden guardarse en los formatos JPEG o TIFF para su uso en otras aplicaciones (página 34).



Introducción	Visualización de las imágenes	Filtros	Ajuste de imagen	Otras funciones	Guía de menú	
				Q	ué puede hacer Capture NX-D por	usted

Retoque de imágenes en Capture NX-D

Capture NX-D almacena los ajustes de la imagen en un archivo independiente "sidecar" que se actualiza automáticamente cada vez que se modifica la configuración.



🖉 Ajustes de imagen

Los ajustes de la imagen se guardan en una carpeta "NKSC_PARAM" en la misma carpeta que la imagen original. Si borra esta carpeta o el archivo de ajustes de la imagen, perderá todos los cambios; del mismo modo, ya que la imagen y el archivo de ajustes de imagen están vinculados por el nombre de archivo, los cambios se perderán o se aplicarán a otra imagen si cambia el nombre del archivo de los ajustes de imagen. Ya que los cambios en la configuración se guardan independientemente de los datos de imagen originales, la imagen original puede restaurarse en cualquier momento sin reducir la calidad.







Vista previa de retoque







Cuando los archivos son convertidos a JPEG o TIFF, los cambios se aplican a la imagen, ya que se guarda para crear un archivo de datos de imagen modificado nuevo.





Introducción

Visualización de las imágenes

Filtros

Ajuste de imagen



Capture NX-D y Capture NX/Capture NX 2

Capture NX-D puede utilizarse para procesar imágenes previamente editadas en Capture NX o Capture NX 2.

La compatibilidad está limitada a las imágenes modificadas con las herramientas de la sección "Ajustes de base" (Capture NX) o "Ajustar" (Capture NX 2). Las imágenes modificadas con otras herramientas aparecen indicadas en la lista de miniaturas con iconos



Tenga en cuenta que las imágenes JPEG o TIFF convertidas a NEF en Capture NX o Capture NX 2 son consideradas como imágenes JPEG o TIFF en Capture NX-D y no pueden modificarse usando opciones tales como la compensación de exposición (página 20) y el balance de blancos (página 21) aplicables únicamente a las imágenes RAW (NEF/NRW).

Imágenes no compatibles

Las imágenes que hayan sido modificadas utilizando herramientas distintas a las mencionadas anteriormente pueden editarse en Capture NX-D restaurando primeramente todos los cambios con el botón de restablecimiento en la paleta de edición (página 7).

	ii 🗌	
Edició		Þ≡
٠	*	
Z	*	
WB	*	
3	*	
	*	
the J	三回う 4 🛛	

🖉 Imágenes RAW (NEF/NRW)

Los cambios realizados en las imágenes RAW (NEF/NRW) en Capture NX-D, incluyendo aquellos que se realizan utilizando el botón de restablecimiento, no se reflejan en Capture NX ni Capture NX 2. Las imágenes RAW (NEF/NRW) abiertas en Capture NX o Capture NX 2 se restaurarán al estado en el que se encontraban cuando fueron guardadas por última vez en estas aplicaciones, sin importar los cambios realizados entretanto usando Capture NX-D.

Filtros



La ventana de Capture NX-D



- 1) **Barra de menú**: Aceda a los menús (<u>página 9</u>).
- (2) Barra de herramientas: Seleccione una vista y acceda a las herramientas de ajuste de la imagen (página 8).
- (3) Paleta de carpeta: Seleccione una carpeta para visualizar sus contenidos en la zona de imagen (página 6).
- (4) **Zona de imagen**: Visualice las imágenes de la carpeta actual.
- (5) Imagen seleccionada: Las imágenes seleccionadas aparecen resaltadas en gris, y las imágenes que han sido modificadas aparecen indicadas por un icono a en la esquina superior izquierda de la miniatura. Haga doble clic para acceder a la vista previa (página 10).
- (6) **Paleta de histogramas**: Visualice la distribución de tonos de la imagen seleccionada (<u>página 6</u>).
- Paletas de edición/metadatos: Retoque imágenes usando las herramientas de la paleta de edición o cambiando a la paleta de metadatos para visualizar la información de la imagen (página 7).
- (8) Barra de estado: Visualice información de la imagen seleccionada (página 9).

🖉 <u>La paleta de navegación</u>

Una paleta de navegación (navegación) (página 6) aparece al visualizarse una vista previa haciendo doble clic en una miniatura de la zona de imagen.



🗁 Carpetas

🔐 Histograma



Paletas

Capture NX-D ofrece las siguientes paletas.

La paleta de carpetas

La paleta de carpetas indica las carpetas del sistema de almacenamiento del ordenador. Haga clic en una carpeta para ver las imágenes contenidas en la zona de imagen en la pantalla de vista previa.



El menú de la paleta de carpetas permite acceder a las carpetas recientes. Las carpetas utilizadas frecuentemente pueden ser añadidas y, a continuación, accedidas desde este menú.

Þ	r Carpetas ▶≡	
×	C:\Users\user\Pictures\Nikon	
	Agregar al menú Organizar elementos de menú	
	C:\Users\user\Pictures\Nikon	
	C:\Users\user\Pictures	
-	0.10301310301	Г

Menú de paleta de carpetas

🖉 <u>Menús de paleta</u>

Para acceder al menú de paleta, haga clic en el triángulo (**D**) en la esquina superior derecha de la paleta. Seleccione **Desacoplar** para abrir la paleta en una ventana flotante que puede moverse libremente por la pantalla.

La paleta de histogramas

La paleta de histogramas proporciona un histograma completamente actualizado para la miniatura seleccionada o la imagen de la pantalla de vista previa. El histograma muestra la distribución de tonos del canal de color seleccionado en el menú de canales. Seleccione **RVA** para superponer las distribuciones de los canales del rojo, verde y azul: las gamas cromáticas en las que se superponen las distribuciones del rojo y verde se indican en *amarillo*, aquellas en las que se superponen el rojo y el azul se muestran en *magenta*, aquellas en las que se superponen

el verde y el azul se muestran en *cian*, y aquellas en las que se superponen los tres colores se muestran en *blanco*.

La paleta de navegación (navegación)

La paleta de navegación se muestra encima de la paleta de carpetas al hacer doble clic en una miniatura para visualizar una vista previa.



Al acercar la vista previa, el fotograma de la paleta de navegación muestra el área actualmente visualizada. Arrastre el fotograma para ver otras áreas de la vista previa.



Menú del canal

V RVA

Filtros

Paletas

La paleta de edición

Utilice las herramientas de la paleta de edición para ajustar la imagen actualmente seleccionada o previsualizada en la zona de imagen. La lista de herramientas (página 18) ofrece las herramientas Compensación de exposición, Balance de blancos, Picture Control y Tonos/Tonos (Detalles) a las que pueden accederse mediante los menús desplegables o haciendo clic en el icono de la herramienta y ajustando la configuración en la paleta de ajustes (página 14). Podrá acceder a herramientas adicionales usando los botones de *herramienta* (página 19) en la parte inferior de la paleta. La herramienta del gestor de ajustes (página 19) puede usarse para copiar ajustes en otras imágenes o guardar la configuración actual para usos posteriores. Para restablecer todas las herramientas y revertir la imagen al estado en el que se encontraba la primera vez que fue abierta en Capture NX-D, haga clic en el botón de restablecimiento (tenga en cuenta que cualquier cambio realizado en las imágenes JPEG y TIFF en otras aplicaciones desde que fueron abiertas por última vez en Capture NX-D no será restablecido).



La paleta de metadatos

La paleta de metadatos muestra información a Ficha de metadatos modo de lista de la imagen actualmente seleccionada o previsualizada en la zona de imagen, incluyendo la exposición, el modelo de la cámara usada para grabar la imagen y la fecha y hora de grabación. La paleta de metadatos puede visualizarse en la posición normalmente ocupada por la paleta de carpetas (página 6) seleccionando Acoplar a la izquierda en el menú de la paleta.

Metadatos	ŀ
Tag	Valor
Informació	n del archivo 1
Archivo	DSC_0001.NEF
Fecha de crea	16/05/2014 14:01:
Fecha de mod	08/11/2013 11:14:
Tamaño de ar	17.0 MB
Tamaño imag	L (4928 x 3280), F)
Informació	n del archivo 2
Fecha de disp	08/11/2013 18:14:
Zona horaria/f	UTC+9, Horario ve
Calidad image	RAW, comprimida
Informació	n de la cámara
Modelo	Nikon D4S
Objetivo	24-85mm f/3.5-4.5
Distancia foca	62mm
Modo de enfo	AF-S
Zona AF	Punto único
VR	
Ajuste prec. AF	Desactivado
Exp	osición
Diafragma	f/4.5
Velocidad de o	1/4s
Modo de expo	M

Las paletas de edición y metadatos

Utilice las fichas de la esquina superior izquierda para alternar entre las paletas de edición y de metadatos.

		• /	
ntro	du		n
	uu	<u>u</u> uu	Л

Filtros

Ajuste de imagen



La barra de herramientas

Utilice la barra de herramientas para elegir una vista y acceder a las herramientas de ajuste de imagen.



$\begin{array}{c} \overleftarrow{} \leftarrow & \rightarrow & \bigcirc \\ \blacksquare & \blacksquare & \Box & \heartsuit & \square & \boxdot & \boxdot & \blacksquare \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 & 20 & 22 & 23 \\ \end{array}$

1)	ē	Imprimir	Imprima la imagen actualmente seleccionada o previsualícela en la zona de imagen.	página 39
2)	+	lr a anterior/ Ir a siguiente	Seleccione la carpeta anterior o posterior a la carpeta actual.	_
3)	Ď	Abrir carpeta	Aparece un diálogo en el que podrá navegar y abrir carpetas.	<u>página 6</u>
4)	Ⅲ	Miniaturas	Visualice las imágenes de la carpeta actual como miniaturas.	<u>página 10</u>
5)		Combinado	Visualice una vista previa en la parte superior de la zona de ima- gen con las miniaturas indicadas debajo.	<u>página 11</u>
6)		Vista previa	Visualice únicamente la vista previa.	<u>página 10</u>
7)	\mathbb{N}	Pantalla completa	Visualice las imágenes a pantalla completa.	página 12
8)		Comparar imágenes	Visualice las imágenes en paralelo. Seleccione entre Comparar 2 imágenes y Antes/después .	página 13
9)	÷	Comparar 2 imágenes	Visualice las imágenes seleccionadas en paralelo.	página 13
0	Ð	Antes/después	Visualice una imagen según su aspecto antes del ajuste en para- lelo con la imagen ajustada.	página 14

1)	G	Actual/después	Aplique los ajustes actuales a la imagen "previa" para su uso como referencia a la hora de realizar más modificaciones.	<u>página 14</u>
12	∎±	Original/después	Restaure la imagen "previa" al estado en el que se encontraba antes de realizar los ajustes.	página 14
13	[⊕] Q	Modo de vista previa	Acceda a las herramientas ver todo, combinación, zoom y mano o seleccione una relación de aspecto para la imagen de la paleta de vista previa.	
14)	Ø	Establecer punto gris	Haga clic en un punto de la vista previa para ajustar el balance de blancos de modo que el punto de muestra adopte un color gris neutro.	página 21
15	*/*	Enderezar	Enderece imágenes.	<u>página 29</u>
16	4	Recorte	Recorte imágenes.	<u>página 35</u>
17	æ	Abrir en	Convierta imágenes a TIFF de 16 bits y ábralas en una aplicación previamente seleccionada usando la opción Registrar .	página 42
18	Ð	Conversión de archivos	Guarde las imágenes en formato JPEG o TIFF. Los ajustes son aplicados antes de guardar la imagen.	<u>página 34</u>
19	<u></u>	Estado lote	Visualice el estado del proceso por lote.	<u>página 37</u>
20	¢ŏ	Anular proceso por lotes	Cancele el procesamiento por lote.	
21)	\star	Filtrar por valoración/ etiqueta	Filtre imágenes según su valoración o etiqueta.	<u>página 17</u>
22	¥	Filtro	Filtre imágenes según su valoración, etiqueta o configuración de la cámara.	<u>página 17</u>
23	$\overleftarrow{\mathbf{y}}^{\mathbf{x}}$	Desactivar el filtrado	Finalice el filtrado y visualice las imágenes.	

Introducción

Visualización de las imágenes

Filtros

Ajuste de imagen



La barra del menú

Acceda a las herramientas de ajuste de la imagen o guarde las imágenes en otros formatos.



1	Archivo	Convierta archivos a otros formatos, ejecute procesos por lote e imprima y cambie el nom- bre de los archivos.
2	Edición	Seleccione, copie, pegue y elimine imágenes.
3	Visualización	Elija un modo de vista, ajuste el zoom, y clasifique y seleccione imágenes.
4	Imagen	Enderece, valore y etiquete imágenes o muestre una cuadrícula o el punto de enfoque, sombras o altas luces.
5	Ajustes	Copie, pegue, guarde y cargue la configuración de los ajustes de la imagen.
6	Herramientas	Acceda a las herramientas de ajuste de la imagen.
7	Ventana	Visualice u oculte paletas.
8	Ayuda	Visualice ayuda en línea o el número de la versión del software actual.

La barra de estado

Visualice información sobre la imagen seleccionada o previsualícela en la zona de imagen.



1	DSC_0001.NEF	Nombre de archivo	El nombre del archivo.
2	10.6%	Relación de zoom	La relación de zoom utilizada para visualizar la vista previa.
3	Nikon sRGB 4.0.0.3002	Espacio de color	El espacio de color de la imagen de la pantalla de vista previa.
4	4256×2832	Tamaño de imagen	El tamaño (en píxeles) de la imagen de la pantalla de vista previa.
5	R:056 G:095 B:154	Valor del color	El color del píxel bajo el cursor en las pantallas de vista previa y combinada.
6	◀ 2/15 ►	Posición en carpeta	La posición de la imagen actual y el número total de imágenes de la carpeta. Haga clic en 💜 o 📂 para visualizar otras imágenes.



Visualización de las imágenes

Capture NX-D ofrece las siguientes opciones de visualización.

Miniaturas

Bajo la configuración predeterminada Capture NX-D muestra las imágenes de la carpeta actual como miniaturas. Las imágenes seleccionadas aparecen marcadas en gris.



🖉 Tamaño de miniatura

Utilice el control deslizante encima de la zona de imagen para seleccionar el tamaño de la miniatura.

Control deslizante





Vistas previas

Haga doble clic en una miniatura o seleccione una miniatura y haga clic en el botón de la barra de herramientas para visualizar una vista previa.



🖉 <u>Regresar a la visualización de miniaturas</u>

Para regresar a la visualización de miniaturas, haga clic en el botón 🗰 de la barra de herramientas.

ᇦᅀᆃᄵᄪᆖᇑᆸᅅᇊᇚᇏᇛᇜᄢᄵᄫᆞᆠᆃᅄᇔᇟᇢᅑᅕᆠᆠᄽ

🖉 Mismo nombre, distinta extensión

Bajo la configuración predeterminada, si la carpeta contiene dos imágenes con los mismos nombres de archivo pero distintas extensiones (por ejemplo, las imágenes RAW y JPEG grabadas con una configuración de calidad de imagen de "RAW + JPEG"), únicamente la imagen RAW es visualizada. Para visualizar todas las imágenes, seleccione Herramientas (o en el Mac, Capture NX-D) > Preferencias > No tratar imágenes NEF/NRW y JPEG como imágenes NEF/NRW+JPEG.

	Negro: 0.50 % Blanco: 0.5
Tamaño de muestra:	Muestra puntual 🗸 🗸
Configuración varia	
Mostrar vista previa rápia	damente
No tratar imágenes NEF/	NRW y JPEG como imágenes NEF/NRW+JPEG
Proceso de color:	Proceso compatible con la cámara
Ancho máx. de miniatura:	320 🗸
	ОК

Manual de referencia de Capture NX-D

Introducción	Visualización de las imágenes	Filtros	Ajuste de imagen	Otras funciones	Guía de menú
		'			Visualización de las imágenes
Miniaturas y vistas Para previsualizar la ima clic en el botón 🖬 de la	s previas combinadas agen actual con miniaturas encima, a barra de herramientas.	debajo o a un lado, haga	Selección de la ubicación de Las ubicaciones de las pale las paletas.	las paletas de vista previa y miniatura tas de vista previa y miniaturas se	puede seleccionar desde los menús de
Capture NX-D DSC. 0001 NEF (10.1%) Xrdivor (F Edicion) Xrdivor (F Edic		Be Be Contractions Co	Capture NX-D DSC 0001 NEF (10.1%) Archive@ Existing: Visualizade/00 Imagen() Austes/() P → travegacine Navegacine Carpetas Currents Control	terramaentas(1) Ventana(1) Auda(2) M S I I O I O I O I O I O I O I O I O I O	Acoplar a La izquierda Acoplar a La izquierda Acoplar a La derecha Cerrar Menú de paleta de vista previa
Haga clic en las miniatu	uras para previsualizar otras imágene	es.	EC	00 PSC_0002.JPG PSC_0003.JPC (9.0.3.1/320 (/4.0.1/60.150800) 16.1% IM	PSC_0004.NEF (7/10 1/400 150 400) Experter modificacione. Experter modificacione. Experter modificacione. Experetre modificacione. Experter modificacione

ivienu de paleta de miniaturas

Ajuste de imagen



Visualización de imágenes a pantalla completa

Para ocultar los menús, la barra de herramientas y las paletas y la visualización de la imagen a pantalla completa, haga clic en el botón 🔀 de la barra de herramientas.

┌─ ← → ☞ ⅲ ☶ □ 🔯 ። ☺ ◻ ☺ ◻ ☺ ײ ↔ ♥ 🎋 ┶ ㅜ ७



Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha del teclado para visualizar más imágenes.





La visualización a pantalla completa también está disponible en la visualización de vista previa múltiple (página 13).





Comparar 2 imágenes

Antes/después

Para salir de la visualización a pantalla completa y regresar a la visualización anterior, haga clic en el botón **x** o pulse la tecla **Esc**.







Para comparar múltiples imágenes en paralelo, o para comparar las visualizaciones anterior y posterior de la misma imagen, haga clic en el botón III de la barra de herramientas y seleccione 📰 (Comparar 2 imágenes) o 🖽 (Antes/después).

Botón de vista previa múltiple

┢ⅲ☴◻깠៣◲◲◨▮•़ 🥐 Es 📼 Antes/después

Comparar 2 imágenes

Comparar 2 imágenes

En los ordenadores con al menos 4 GB de memoria y sistemas operativos de 64 bits, hacer clic en el botón 💷 muestra un menú que ofrece una opción de cuatro imágenes además de la opción estándar de comparación de dos imágenes.



Comparar 2 imágenes (🖽)

Compare dos imágenes en paralelo. Al aplicar el zoom o al desplazarse por la imagen, la otra hará lo mismo acordemente.



Cuando haga clic en el botón 🔄, la imagen actual se visualizará en el lado izguierdo. Para seleccionar imágenes para su visualización, haga clic en la casilla de verificación de la vista previa deseada y, a continuación, haga clic en una miniatura. Solamente las imágenes en la misma carpeta pueden ser seleccionadas para comparación en paralelo.





La vista previa seleccionada se marca en blanco. Los ajustes de imagen únicamente son aplicables a la vista previa seleccionada, al igual que las pantallas de la paleta de histogramas y de navegación.



Ningún ajuste



Compensación de exposición ajustada a +1,0 EV

💋 Comparar imágenes en la pantalla de vista previa

Hacer clic en el botón 🗖 abre las imágenes en paralelo en la pantalla de vista previa.







Antes/después (🖽)

Compare las visualizaciones de la imagen actual antes y después.



■ Actualización de la imagen "Antes"

Para actualizar la imagen "antes" de modo que refleje los ajustes de imagen actuales, haga clic en el botón a de la barra de herramientas. La imagen "antes" puede utilizarse como referencia para posteriores cambios en la configuración de los ajustes de la imagen.

◓ᆃᆃ▻▥▦◻炎▯▯▯▯▯▯๚▫°ᄬ҉ᆠ≠๏₨፵ॐ★ҮҮ



■ Restauración de la imagen "Antes"

Para restaurar la imagen "antes" a su estado original, haga clic en el botón **1** de la barra de herramientas. La imagen "antes" será restaurada al estado en el que se encontraba la primer vez que fue abierta con Capture NX-D (tenga en cuenta que cualquier cambio realizado en las imágenes JPEG y TIFF en otras aplicaciones desde su apertura en Capture NX-D no será restaurado).

◓ᆃᆃ▱▥▦◻炎▯◳▯◨◨▮₽°ѷ҉≠≠๏Ҍ፵ॐ★ҮҮ





Filtros

Ajuste de imagen



Valoración

Las imágenes pueden recibir asignadas clasificaciones desde 🔕 (sin valoración) hasta cinco estrellas.



Las valoraciones son asignadas usando los iconos de valoración de miniaturas o la opción **Valoración** del menú **Imagen**.

1 Seleccione imágenes.

Para seleccionar varias imágenes, mantenga pulsada la tecla Ctrl (o para ordenadores Mac, la tecla #/comando) mientras hace clic en cada imagen en orden. Para seleccionar dos imágenes y todas las imágenes comprendidas entre ellas, haga clic en las imágenes al mismo tiempo que pulsa Shift.



Haga clic en el icono y seleccione una valoración de (sin valoración) a cinco estrellas.



Para asignar una valoración de tres estrellas a la imagen, haga clic en la tercera estrella de la izquierda. Las tres primeras estrellas serán marcadas en amarillo.



🖉 <u>"Valoración"</u>

Los archivos seleccionados también pueden valorarse usando la opción Valoración del menú Ima-

gen.



Etiquetado

Para facilitar la clasificación y ubicación de las imágenes, puede asignarles etiquetas de "0" (sin etiqueta) a "9", cada una tiene su propio color exclusivo.



Las valoraciones son asignadas usando los iconos de etiqueta de miniaturas o la opción **Etiqueta** del menú **Imagen**.

1 Seleccione imágenes.

Para seleccionar varias imágenes, mantenga pulsada la tecla Ctrl (o para ordenadores Mac, la tecla #/comando) mientras hace clic en cada imagen en orden. Para seleccionar dos imágenes y todas las imágenes comprendidas entre ellas, haga clic en las imágenes al mismo tiempo que pulsa Shift.



2 Haga clic en una etiqueta (1); en el caso de las imágenes no etiquetadas, la etiqueta "0" únicamente aparece cuando el cursor se encuentra sobre la imagen) y seleccione una etiqueta desde "0" (sin etiqueta) hasta "9" (2).



(2) Haga clic en una etiqueta.

🖉 <u>"Etiqueta"</u>

Los archivos seleccionados también pueden valorarse usando la opción **Etiqueta** del menú **Imagen**.



Filtrado

Para filtrar las imágenes usando criterios tales como las valoraciones, las etiquetas y la información de la foto, haga clic en el botón 🝸 de la barra de herramientas.



Se visualizará un cuadro de diálogo desde el cual podrá seleccionar los filtros. Solo las imágenes que coincidan con al menos uno de los criterios seleccionados aparecerán en la lista de miniaturas.

Filtros

Las opciones de los filtros **Modelo**, **Distancia focal**, **Velocidad de obturación**, **Diafragma** y **Sensibilidad ISO** están restringidas a los valores encontrados en las imágenes de la carpeta actual.



Filtros rápidos

Use el botón \star de la barra de herramientas para filtrar rápidamente las imágenes por su valoración y etiqueta.

1) Haga clic en el botón ★ para visualizar la barra del filtro.



2 Seleccione un filtro o filtros desde las opciones de la barra del filtro.

Ⅲ			23			Ŀ	G		} ₊ Q	Ø	+_+	4	P	Ēð		¢,	\star
¥	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	¥	0	\star	\star	* .	* 7	k

Si selecciona múltiples valoraciones, todas las imágenes con las valoraciones del rango seleccionado serán visualizadas. Por ejemplo, seleccionar valoraciones de tres y cinco estrellas visualiza las imágenes con valoraciones de tres, cuatro y cinco estrellas.

Solo las imágenes que coincidan con al menos uno de los criterios seleccionados aparecerán en la lista de miniaturas.



🖉 Visualización de todas las imágenes

Para cancelar el filtrado y visualizar todas las imágenes de la carpeta actual, haga clic en el botón 🛐 de la barra de herramientas.

ᄚᅀᆠᄵᇕᇔᆸᅇᅃᄧᇟᇜᄢᇮ⅀ᅷᆃᅇᅇᆝᇓᇔ

Lista de herramientas



La mayoría de los ajustes de imagen se realizan usando la paleta de edición, la cual está compuesta de una lista de herramientas, una paleta de ajustes y botones de herramienta.

La lista de herramientas

La lista de herramientas contiene los elementos que se indican a continuación. Todas menos **Tonos/Tonos (Detalles)** se aplican exclusivamente a las imágenes RAW (NEF/NRW).

Compensación de exposición	página 20
WB Balance de blancos	<u>página 21</u>
Picture Control	página 22
Tonos/Tonos (Detalles)	página 24

La configuración de estas herramientas puede seleccionarse desde los menús desplegables. Seleccionar **Ajustes al disparo** restaura la configuración a los valores efectivos existentes cuando la imagen fue abierta por primera vez en Capture NX-D. Con otros ajustes, una marca de verificación () aparecerá en la casilla de la derecha del menú desplegable, y los cambios podrán ocultarse eliminando la marca de verificación de la casilla ().

6	II 🔪		
Edició	n		♦
۵	V Ajustes a	al disparo	
Z	♥ +0,0EV		
WB	✓ Ajustes a	al disparo	
0	🗸 Ajustes a	al disparo	
! /8	V Ajustes a	al disparo	
	I 🛛 Ə £	1 💋	5
🎝 Aj	ustes)≡ >	< ^
* A	justes al dispa	iro	
× A	justes al dispa Copiar modific	aciones	
Copi	justes al dispa Copiar modific ar todos los aj	iro aciones ustes imagen	
✓ A Copi	justes al dispa Copiar modific ar todos los aj Pegar ajus	iro aciones ustes imagen stes	
Copi	justes al dispa Copiar modific ar todos los aj Pegar ajus cportar modific	iro aciones ustes imagen stes aciones	
Copi Ex	justes al dispa Copiar modific ar todos los aj Pegar ajus cportar modific portar todos lo	aciones ustes imagen stes aciones s ajustes	
Copi	justes al dispa Copiar modific ar todos los aj Pegar ajus cportar modific portar todos lo	aciones ustes imagen stes aciones s ajustes Paleta de aj	iustes

La paleta de ajustes

Utilice la paleta de ajustes para realizar ajustes detallados. Hacer clic en un botón de herramienta o en un icono en la lista de herramientas muestra la configuración del elemento seleccionado.





Las herramientas que han sido modificadas usando la paleta de ajustes se identifican mediante la etiqueta **Configuración manual** en los menús desplegables de la lista de herramientas.

Filtros

r \ 🗆

Ajuste de imagen



La paleta de edición

Botones de herramienta

Las siguientes herramientas pueden ser accedidas usando los botones de herramienta de la parte inferior de la paleta de edición. Tenga en cuenta que algunas de estas herramientas pueden usarse solamente con las imágenes RAW (NEF/NRW); para más información, consulte la sección de cada herramienta.

Reducción de ruido	página 25
Correcciones de cámara y objetivo	<u>página 26</u>
🚺 LCH	página 27
5 Enderezar	página 29
Máscara de enfoque	página 29
🚺 Niveles y curvas	<u>página 30</u>

Podrá acceder a estas herramientas haciendo clic en los botones y ajustando la configuración en la paleta de ajustes. Los botones de las herramientas cuyos valores predeterminados han sido modificados aparecen marcados en amarillo (p. ej., **m**).

El botón de restablecimiento

Haga clic en el botón de restablecimiento para restablecer todas las herramientas y revertir la imagen al estado en el que se encontraba la primera vez que fue abierta en Capture NX-D (tenga en cuenta que cualquier cambio realizado en las imágenes JPEG y TIFF en otras aplicaciones desde que fueron abiertas por última vez en Capture NX-D no será restablecido).





Botón de restablecimiento

La herramienta del gestor de ajustes

Utilice la herramienta del gestor de ajustes para copiar ajustes en otras imágenes o para guardar la configuración actual para su posterior uso (página 32).



Retocar múltiples imágenes

Los ajustes de una imagen son aplicados simultáneamente a todas las imágenes actualmente seleccionadas en la lista de miniaturas.



Filtros

Ajuste de imagen



Compensación de exposición (imágenes RAW)

Ajuste la exposición general, aclarando u oscureciendo las imágenes.



El menú desplegable de la lista de herramientas puede usarse para seleccionar valores entre +1,0 y -1,0 EV.



Para los valores entre +5,0 y -5,0 EV, aumentado en pasos de 0,01 EV, use el control **Comp. de exposición** de la paleta de ajustes de la imagen.



La paleta de ajustes de imagen también ofrece un menú **D-Lighting activo** que puede usarse para destacar los detalles en altas luces y sombras.







Extra alto

🖉 D-Lighting activo

D-Lighting activo solamente está disponible con las imágenes RAW tomadas con cámaras compatibles con D-Lighting activo.

Filtros

Ajuste de imagen



Balance de blancos (imágenes RAW)

Ajuste el balance de blancos.



El menú desplegable de la lista de herramientas ofrece una gama de valores preestablecidos.



Configuración manual

El balance de blancos puede ajustarse usando los controles **Temperatura de color y Cambio de tono** de la paleta de ajustes de la imagen. **Cambio de tono** puede ajustarse a valores entre –12 y +12: seleccione valores inferiores para reducir el verde y aumentar el magenta, o valores superiores para lograr el efecto contrario. La gama de valores disponible para **Temperatura de color** varía en función de la opción seleccionada para el balance de blancos.



Establecer punto gris

El balance de blancos también puede ajustarse mediante el muestreo de la imagen: haga clic en el botón **(Establecer punto gris)** y haga clic en cualquier parte de la imagen para muestrear un solo píxel, o arrastre el cursor sobre la imagen para usar un valor de color medio para la zona seleccionada. El balance de blancos de toda la imagen se ajustará de modo que el píxel o la zona seleccionados adopten un color gris neutro.



Zona azul muestreada



Balance de blancos ajustado para proporcionar a los azules de un fundido gris y, para la imagen en general, un fundido "cálido"

Filtros

Ajuste de imagen



Picture Control (imágenes RAW)

Ajuste la configuración de Picture Control.



El menú desplegable de la lista de herramientas ofrece una variedad de Picture Controls preajustados.



Los controles de la paleta de ajustes de imagen pueden usarse para seleccionar un proceso de reproducción de color, realizar ajustes rápidos en el control seleccionado o ajustar con precisión los parámetros del Picture Control individual.

Proceso de color

Elija una de las opciones siguientes:

- Sistema Picture Control más reciente: Los colores son procesados usando los Picture Control de las últimas cámaras Nikon.
- Procesamiento de imágenes de la cámara: Los colores son procesados usando los Picture Control de la cámara que tomó la imagen.

■ Ajuste rápido

Arrastre el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para reducir o aumentar el efecto del Picture Control seleccionado, o haga clic en **Restablecer** para restablecer el control deslizante a cero. El ajuste rápido afecta simultáneamente toda la configuración del Picture Control, y cancela cualquier cambio realizado independientemente de los parámetros individuales. No está disponible con los Picture Control Neutro, Plano ni Monocromo.



Picture Control seleccionado Ajuste rápido ⊾ × l



■ Parámetros de los Picture Control

Ajuste con precisión parámetros de Picture Control individuales, incluyendo la nitidez, la claridad, el contraste y la saturación, o seleccione **Automática** para permitir que Capture NX-D ajuste automáticamente la configuración (tenga en cuenta que **Automática** produce resultados que pueden variar con la exposición y la posición y el tamaño del sujeto en el encuadre). Los parámetros disponibles dependen de la selección o no selección de un Picture Control monocromo.

- Nitidez: Permite controlar la nitidez de los contornos. Seleccione valores más altos para obtener más nitidez.
 Picture Control
 Sistema Picture
- Claridad: Ajuste la claridad (requiere Sistema Picture Control más reciente o una imagen tomada con una cámara compatible con el parámetro Claridad).
- **Contraste**: Ajuste el contraste. Elija valores más bajos para reducir el contraste, valores más altos para aumentarlo.
- **Brillo**: Ajuste el brillo sin pérdida de detalles en altas luces y sombras.
- Saturación (solo no monocromo): Controle la intensidad de los colores. Elija valores más bajos para reducir la saturación, valores más altos para aumentarla.
- **Tono** (solamente no monocromo): Ajuste el tono.
- Efecto de filtro (solamente monocromo): Simula los efectos de los filtros de color en las fotografías monocromas.
- **Cambio de tono** (solamente monocromo): Elija el tinte usado en las fotografías monocromas.
- Ajuste la saturación (solamente monocromo): Seleccione la saturación del tinte usado en las imágenes monocromas. No aplicable a las imágenes en blanco y negro.

~	Siste	ma Pictu	ire Conti	rol n	nás reci
Pie	cture C	Control			
	(SD) e	stándar			
	* A	justes a	l disparo)	
Aji	uste rá	ipido			
-2		<	0.00		2
			•		
					Restable
Nit	idez _				
0		3.00	9		Automáti
	م	1		ш	Automati
-5	iridad	1.00	5		
-		¥			Automáti
Co	ntrast	e			
-3		0.00	3		Automáti
Bri	ilo	^			Automati
-1.	5	0.00	1.5		
-		Å			
Sa	turació	ón			
-3		0.00	3		Automáti
То		^			Aatomati
-3		0.00	3		
-		Ă.			

Tenga en cuenta que **Contraste** y **Brillo** no pueden ajustarse si **Proceso compatible con la cámara** es seleccionado para las imágenes tomadas con D-Lighting activo o un Picture Control que usa una curva personalizada.

Ajuste de imagen



Tonos/Tonos (Detalles)

Ajuste el brillo y el contraste en general o realice ajustes que afecten únicamente a las altas luces y sombras.

Tonos

Al hacer clic en el icono que se muestra a la derecha, se visualizan los siguientes controles en la paleta de ajustes de la imagen:

- **Brillo**: Ajuste el brillo en general. Seleccione valores entre –100 y +100: cuanto mayor sea el valor más brillantes serán los resultados.
- **Contraste**: Ajuste el contraste en general. Seleccione valores entre –100 y +100: cuanto mayor sea el valor mayor será el contraste.
- **Saturación**: controle la intensidad de los colores. Seleccione valores entre –100 y +100: cuanto mayor sea el valor más intensos (saturados) serán los resultados.



Tonos (Detalles)

Al hacer clic en el icono que se muestra a la derecha, se visualizan los siguientes controles en la paleta de ajustes de la imagen:

- Altas luces: Preserve los detalles en altas luces. Los valores van desde 0 a 100: elija valores más altos para disminuir el brillo en las zonas de altas luces.
- Sombras: preserve los detalles en las sombras. Los valores van desde 0 a 100: elija valores más altos para aumentar el brillo en las sombras.
- D-Lighting: Aclare las sombras de las imágenes retroiluminadas o con poca iluminación o reduzca la pérdida de detalle en las altas luces. Los valores más altos reducen el contraste entre las zonas con sombras y altas luces.



Ajuste de imagen

Mejor calidad 2013

las zonas equitativamente coloreadas de la imagen.

Mejor calidad 2013 destaca por la reducción del ruido del color en longitudes de onda cortas y en



Botones de herramienta

Utilice los botones de herramienta para acceder a las herramientas no indicadas en la lista.

Reducción de ruido

Al seleccionar esta herramienta, se visualizan los siguientes controles en la paleta de ajustes de la imagen:

- **Reducción de ruido**: Active o desactive la reducción de ruido.
- Método: Seleccione Más rápido para un procesamiento más rápido, Mejor calidad o Mejor calidad 2013 para una reducción de ruido más precisa. Seleccionar Mejor calidad 2013 permite ajustar independientemente la Cantidad y Detalles para Ruido de luminancia y Ruido de crominancia (solamente imágenes RAW).
- **Cantidad**: Elija valores entre 0 y 100. Cuanto mayor sea el valor, más suave será la imagen y menos visible serán los artefactos provocados por el "ruido" de la imagen.
- Detalles: Seleccionar valores altos para Cantidad podría suavizar la imagen hasta tal punto que los detalles se pierdan; esto puede contrarrestarse aumentando la Detalles.
- Reducción de ruido del borde (solamente imágenes RAW):

Haga que los contornos sean más distintivos reduciendo la ocurrencia de artefactos de ruido alrededor de los bordes.

• **Reducción de ruido para astrofoto** (solamente imágenes RAW): Reduzca la ocurrencia de píxeles luminosos aleatorios en las exposiciones prolongadas.





Correcciones de cámara y objetivo

Al seleccionar esta herramienta, se visualizan los siguientes controles en la paleta de ajustes de la imagen:

- Reducción de moiré (solamente imágenes RAW): Seleccione entre los ajustes Desactivada, Baja, Media y Alta para reducir el color muaré (un artefacto de imagen visible en aquellas zonas en las que se superponen patrones regulares).
- Eliminación de polvo (solamente imágenes RAW de tamaño grande o estándar): Use los datos de referencia grabados con la cámara para mitigar el efecto del polvo en el filtro de paso bajo. Haga clic en Cambiar... para seleccionar el archivo NDF que contenga los datos deseados. Para obtener más información sobre la grabación de datos de referencia, consulte el manual de la cámara.
- Aberrac. cromática lateral: Reduzca la aberración cromática lateral (bordes y halos coloreados) en las imágenes RAW. Bajo la configuración predeterminada, esta opción no es aplicable a las imágenes JPEG ni TIFF.
- Aberración cromática longitudinal: Reduzca los colores borrosos causados por la aberración cromática longitudinal. Seleccione valores entre 0 y 100: cuanto mayor sea el valor mayor será el efecto.
- **Control de distorsión**: Esta opción utiliza la información del objetivo registrada con las fotografías para reducir la distorsión de barril asociada a los objetivos gran angular y la distorsión de cojín asociada a los objetivos de telefoto.
- Control de viñeta: Ajuste para realizar variaciones en la iluminación periférica que se produce con algunos objetivos. Seleccione valores entre –100 y +200: cuanto mayor sea el valor, mayor será el aumento del brillo en los bordes de la imagen.





• **Objetivo ojo de pez**: Procese fotos tomadas con objetivos AF DX Fisheye-Nikkor ED 10,5 mm f/2.8G o AF DX Fisheye-Nikkor ED 16 mm f/2.8D de modo que parezcan haber sido tomadas con objetivos rectilíneos gran angular.

Eliminación de polvo

Siga los pasos indicados a continuación para realizar la eliminación de polvo.

- **1** Haga clic en **Cambiar...** Si la carpeta actual contiene un archivo de referencia de eliminación de polvo, se visualizará un mensaje; vaya al paso 2. Si no aparece ningún mensaje, vaya al paso 3.
- **2** Para realizar la eliminación de polvo usando el archivo de la carpeta actual, seleccione **Sí**. De lo contrario, seleccione **No** y vaya al paso 3.
- **3** Seleccione un archivo de referencia y haga clic en **OK** para realizar la eliminación de polvo.

🖉 Eliminación de polvo

El polvo cambia de posición diariamente; si es posible, use los datos de referencia grabados en las últimas 24 horas. Si la cámara posee la función de limpieza del sensor de imagen, utilice solamente los datos grabados después de la última limpieza, ya que la limpieza puede haber cambiado la posición del polvo.



LCH

El color de los modelos de espacio de color LCH que use valores para luz (una propiedad similar pero no idéntica a brillo o luminancia), **c**romatismo (saturación del color) y **t**ono. Se puede acceder a estos parámetros mediante el menú de canales en la paleta de ajustes de imagen al seleccionar la herramienta LCH.

Luminosidad maestra

Ajuste la luminosidad general sin afectar al cromatismo ni al tono.

- (1) **Contraste automático**: Aumente el contraste configurando los puntos blancos y negros para excluir una proporción establecida del brillo y los píxeles más oscuros de la imagen.
- (2) Agregar punto de anclaje: Haga clic en este botón y, a continuación, haga clic en la imagen de la paleta de vista previa para añadir un punto a la curva correspondiente a la luminosidad del píxel bajo el cursor.
- (3) **Restablecer el canal actual**: Restablezca la curva de la luminosidad maestra a lineal.
- (4) **Restablecer todos los canales**: Restablezca la luminosidad maestra, la luminosidad del color, el cromatismo y las curvas de los tonos a lineal.
- (5) **Control deslizante de la salida del punto blanco**: Seleccione el nivel de salida máximo (punto blanco).
- (6) **Histograma**: El histograma muestra la distribución de los píxeles en la imagen en relación a la luminosidad. El eje horizontal corresponde a la luminosidad (en el rango 0–255), el eje vertical al número de píxeles.





- **(7)** Curva de luminosidad: La pendiente y la forma de la curva determinan la luminosidad de la imagen en la porción correspondiente de la gama de tonos.
- (8) **Control deslizante de la salida del punto negro**: Seleccione el nivel de salida mínimo (punto negro).
- (9) **Control deslizante de entrada del punto negro**: Seleccione el nivel de entrada mínimo (punto negro).
- (1) Gamma: Seleccione el punto medio (valor de gamma).
- (1) **Control deslizante de entrada del punto blanco**: Seleccione el nivel de entrada máximo (punto blanco).

Luminosidad del color

Ajuste la luminosidad de los colores seleccionados sin afectar al cromatismo ni al tono. Puede usarse, por ejemplo, para aclarar el azul de los cielos oscuros.

- Agregar punto de anclaje: Haga clic en este botón y, a continuación, haga clic en la imagen de la paleta de vista previa para añadir un punto a la curva correspondiente al valor del píxel bajo el cursor.
- (2) **Restablecer el canal actual**: Restablezca la curva de la luminosidad del color a lineal.
- (3) **Restablecer todos los canales**: Restablece la luminosidad maestra, la luminosidad del color, el cromatismo y las curvas de los tonos a lineal.
- (4) Curva de la luminosidad del color: Mover hacia arriba un punto de la curva aclara los colores de la porción afectada de la gama de colores, mientras que moverlo hacia abajo los oscurece.



(5) **Control deslizante de anchura**: Ajusta la anchura de la curva que pasa a través del punto seleccionado, aumentando o reduciendo la gama de colores afectados por el cambio.

Filtros

Ajuste de imagen

Ajustes al disparo

LCH

¥ Tono

¥ 60°

Intervalo

(4)

 $(\mathbf{6})$



>= 3

 \oplus

0.01

Cromatismo

Aumente o disminuya la saturación del color de toda la imagen o de una parte de la gama de colores, aumentando o disminuyendo la intensidad de los colores.

- (1) Agregar punto de anclaje: Haga clic en este botón y, a continuación, haga clic en la imagen de la paleta de vista previa para añadir un punto a la curva correspondiente al cromatismo del píxel bajo el cursor.
- (2) Restablecer el canal actual: Restablezca la curva del cromatismo a lineal.
- (3) Restablecer todos los canales: Restablece la luminosidad maestra, la luminosidad del color, el cromatismo y las curvas de los tonos a lineal.
- (4) Curva de cromatismo: Mover hacia arriba un punto de la curva aumenta la intensidad de los colores de la porción afectada de la gama de colores, mientras que moverlo hacia abajo reduce la intensidad (más gris).
- (5) Control deslizante de salida: Aumente o disminuya la saturación de todos los colores de la imagen.
- (6) Control deslizante de anchura: Ajuste la anchura de la curva que pasa a través del punto seleccionado, aumentando o reduciendo la gama de colores afectados por el cambio.
- (7) Excluir gris: Aumentar el cromatismo podría hacer que los colores neutros (gris) parezcan estar sobresaturados. Seleccione esta opción para aumentar el cromatismo sin afectar a los grises.



■ Tono

Mapee los colores seleccionados en la imagen original (entrada) a una gama de colores específica en la imagen final (salida). Es posible usar una aplicación para profundizar los colores en un cielo azul pálido.

- (1) Agregar punto de anclaje: Haga clic en este botón y, a continuación, haga clic en la imagen de la paleta de vista previa para añadir un 🕤 punto a la curva correspondiente al tono del píxel bajo el cursor.
- (2) Restablecer el canal actual: Restablezca la curva del tono a lineal.
- (3) Restablecer todos los canales: Restablece la luminosidad maestra, la luminosidad del color, el cromatismo y las curvas de los tonos a lineal.
- (4) Escala: Haga clic para cambiar la escala vertical de 60° hasta 120° a 180 ° y viceversa (en este caso los grados se refieren a una rueda

de color de 360 °). Aumentar la escala aumenta la gama de tonos visible en la pantalla, mientras que disminuirla aumenta la precisión.

- (5) Curva de tono: Seleccione un punto en la curva que se corresponda con el color de entrada deseado y arrástrelo hacia arriba o hacia abajo hasta que se cruce con el color de salida deseado.
- (6) Control deslizante de salida: Modifique el tono de todos los colores de la imagen.
- (7) Control deslizante de anchura: Ajusta la anchura de la curva que pasa a través del punto seleccionado, aumentando o reduciendo la gama de colores afectados por el cambio.



Enderezar

Enderece las imágenes en hasta un máximo de $\pm 10^{\circ}$. Elija valores más bajos para girar la imagen hacia la izquierda, y valores más altos para girarla hacia la derecha.



Para enderezar imágenes manualmente, haga clic en la herramienta de enderezar en la paleta de ajustes de la imagen y arrastre el cursor paralelamente a una línea en la vista previa (esta opción no puede usarse con miniaturas; <u>página 10</u>). La imagen girará en hasta ±10° para que la línea de referencia horizontal o vertical y el grado de rotación sean visualizados en la casilla de texto de la ventana de ajustes de la imagen.



Arrastre el cursor paralelamente a línea de referencia



Imagen girada para realizar la línea de referencia horizontal

🖉 <u>Tamaño de imagen</u>

El enderezamiento no cambia las dimensiones de la imagen. Cualquier parte de la imagen que no se ajuste en sus dimensiones originales será recortada, mientras que las zonas añadidas a la imagen serán rellenadas en negro.

Máscara de enfoque

Aumente la nitidez destacando los bordes. El contraste de los bordes aumenta mientras que el resto de zonas permanecen intactas.

- **(1) Quitar**: Borre la máscara actualmente seleccionada de la lista de máscaras de enfoque.
- (2) **Subir/Bajar**: Mueva la máscara actualmente seleccionada hacia arriba o abajo en la lista de máscaras de enfoque.
- 3 Lista de máscaras de enfoque: Una lista de máscaras de enfoque, identificadas por el canal del color, la intensidad, el intervalo del halo y el umbral (p. ej., "Rojo, 50 %, 10 %, 0"). Aplicar máscaras en el orden indicado; para cambiar el orden, use los botones arriba/abajo.
- (4) **Color**: Seleccione el canal del color en el cual se aplicará la máscara de enfoque.
- (5) **Cantidad**: Se aumentará la cantidad de contraste de los bordes.
- (6) **Radio**: Cuanto mayor sea el radio, más anchos serán los bordes en la imagen agudizada.
- (7) **Umbral**: El límite en el cual se aplicará la nitidez. Si el umbral es cero, la nitidez se aplicará

a todos los píxeles de la imagen. Aumentar el umbral aumenta la cantidad de contraste que deberá estar presente entre los píxeles antes de que se aplique la máscara, dando como resultado que solamente los bordes con un contraste distintivo se verán afectados.





₩ Ξ 🛛 🕽



Niveles y curvas

Ajustes el contraste, el tono (brillo) y el balance de color. Pueden realizarse ajustes en toda la imagen o solamente en partes específicas de la

gama de tonos (por ejemplo, la gama de una impresora, pantalla u otro dispositivo externo específico), permitiendo realizar mejoras sin sacrificar los detalles.

(1) Canal: El canal de color actual.

- (2) Contraste automático: Aumenta el contraste ajustando los puntos blancos y negros para excluir una proporción establecida del brillo y los píxeles más oscuros de la imagen, creando una curva que hará un uso óptimo de la gama de tonos de salida al mismo tiempo que preserva los detalles en altas luces y sombras.
- (3) Fijar punto negro: Haga clic en este botón y, a continuación, haga clic en la imagen de la paleta de vista previa para ajustar el punto negro para los canales del rojo, verde y del azul al valor del píxel debajo del cursor.
- (4) Fijar punto de medios tonos: Haga clic en este botón y, a continuación, haga clic en la imagen de la paleta de vista previa para ajustar el punto medio para los canales del rojo, verde y del azul al valor del píxel debajo del cursor.



- (6) Agregar punto de anclaje: Haga clic en este botón y, a continuación, haga clic en la imagen de la zona de vista previa para añadir un punto a la curva correspondiente al valor del píxel bajo el cursor.
- **7 Restablecer el canal actual**: Restablece la curva del canal actual a lineal.
- (8) **Restablecer todos los canales**: Restablece todas las curvas a lineal.



- (9) **Control deslizante de la salida del punto blanco**: Seleccione el nivel de salida máximo (punto blanco). Arrastrar hacia abajo el control deslizante reduce el brillo de los píxeles más brillantes.
- (1) **Histograma**: El histograma muestra la distribución de los píxeles en la imagen en relación al brillo. El eje horizontal corresponde al brillo (en el rango 0–255), el eje vertical al número de píxeles.
- (1) **Curva de tonos**: La pendiente y la forma de la curva determinan el brillo de la imagen en la porción correspondiente de la gama de tonos.
- (2) Control deslizante de la salida del punto negro: Seleccione el nivel de salida mínimo (punto negro). Arrastrar hacia arriba el control deslizante aumenta el brillo de los píxeles más oscuros.
- (13) Control deslizante de entrada del punto negro: Cualquiera de los píxeles en la parte de la gama de tonos de la izquierda del punto negro es enviado en el nivel de salida mínimo. Arrastrar hacia la derecha el control deslizante agudiza la curva y mejora el contaste, aunque podría causar la pérdida de detalle en las sombras.
- (14) Gamma: Arrastrar hacia la izquierda el control deslizante aumentará el brillo de los tonos medios, mientras que arrastrarlo hacia la derecha los oscurecerá.
- (15) **Control deslizante de entrada del punto blanco**: Cualquiera de los píxeles en la parte de la gama de tonos de la derecha del punto blanco es enviado en el nivel de salida máximo. Arrastrar hacia la izquierda el control deslizante agudiza la curva y mejora el contaste, aunque podría causar la pérdida de detalle en las altas luces.

🖉 Muestreo del canal actual

De forma predeterminada, los controles del punto negro, el punto medio, el punto blanco, añadir punto de anclaje y el contraste automático respectivamente ajustan el punto negro, los puntos de anclaje, el punto blanco y el contraste de todos los canales. Para aplicar estos controles únicamente al canal actual, pulse **Ctrl** (o en los ordenadores Mac, la tecla de **opción**) mientras hace clic en el control.

Ajuste de imagen



Copiar ajustes

Los ajustes de la imagen se pueden copiar y aplicar a otras imágenes, acelerando el proceso de mejora de las imágenes capturadas bajos condiciones similares.

Añadir ajustes a la lista de herramientas

Puede añadirse la configuración actual a los menús de la lista de herramientas.

 Seleccione una herramienta de la lista de herramientas y configure los ajustes en la paleta de ajustes. Aquí hemos ajustado la compensación de exposición (página 20) a +1,50.



2 Seleccione **Registrar configuración manual** desde el menú desplegable de la lista de herramientas.



3 Introduzca un nombre para la nueva configuración y haga clic en **OK**. En este ejemplo, hemos denominado a la configuración +1,5.



La nueva configuración es añadida al menú desplegable y ya puede ser aplicada a otras imágenes.

Seleccionar Administrar registro desde el menú desplegable muestra un diálogo desde el cual podrá cambiar el nombre o borrar la configuración previamente guardada.





La herramienta del gestor de ajustes

El gestor de ajustes puede usarse para aplicar simultáneamente múltiples ajustes.

- **Copiar modificaciones**: Copie todos los ajustes de imagen que han sido modificados desde que se seleccionó la carpeta actual.
- **Copiar todos los ajustes imagen**: Copie todos los ajustes imagen.
- Pegar ajustes: Aplique los ajustes copiados usando Copiar modificaciones o Copiar todos los ajustes imagen en la imagen o imágenes actualmente seleccionadas.
- Exportar modificaciones: Exporte todos los ajustes de imagen que han sido modificados desde que se seleccionó la carpeta actual.
- Exportar todos los ajustes: Exporte todos los ajustes de imagen.
- Importar ajustes: Seleccione un archivo de ajustes grabado usando Exportar modificaciones o Exportar todos los ajustes y aplíquelo a la imagen o imágenes actualmente seleccionadas.
- **Registrar modificaciones**: Cualquier ajuste que haya sido modificado desde que la carpeta actual fue seleccionada es guardado y añadido como una opción en el menú desplegable del gestor de ajustes.
- **Registrar todos los ajustes imagen**: Todos los ajustes actuales son guardados y añadidos como una opción en el menú desplegable del gestor de ajustes.
- Administrar registro: Reordene, renombre o borre ajustes previamente añadidos en el menú desplegable de gestor de ajustes.



■ Copiar ajustes a otras imágenes

Siga los siguientes pasos para copiar ajustes y aplicarlos en otras imágenes.

 Configure los ajustes en la paleta de edición. Aquí hemos ajustado la compensación de exposición (página 20) a -½ EV y seleccionado el Picture Control Intenso (página 22).





Haga clic en el icono del gestor de ajustes y seleccione Copiar modificaciones o Copiar todos los ajustes imagen desde las opciones de la paleta de ajustes. Aquí hemos seleccionado Copiar todos los ajustes imagen.

Ö Ajustes ▶≡	× î
 Configuración manual 	
Copiar modificaciones	
Copiar todos los ajustes imagen	
Pegar ajustes	
Exportar modificaciones	

 3 Seleccione imágenes. En este ejemplo, la imagen seleccionada ya ha sido ajustada usando las herramientas de compensación de exposición (página 20) y balance de blancos (página 21).



Edición Configuración manual -1.0EV $\mathbf{\overline{v}}$ Sombra \mathbf{M} Ajustes al disparo

Ajuste de imagen

Copiar ajustes

Haga clic en el icono del gestor de ajustes y seleccione Pegar ajustes desde las opciones de la paleta de ajustes.



Los ajustes copiados en el paso 2 son aplicados a las imágenes seleccionadas en el paso 3. Ya que en el paso 2 seleccionamos **Copiar todos los ajustes imagen**, la compensación de exposición cambia a $-\frac{1}{2}$ EV mientras que el balance de blancos regresa a **Ajustes al disparo**.



Si hubiésemos seleccionado Copiar modificaciones en el paso 2, la compensación de exposición y el Picture Control de la imagen seleccionada habrían sido ajustados a los valores seleccionados en el paso 1, mientras que el balance de blancos habría permanecido en el valor seleccionado en el paso 3.

■ Copiar ajustes en otros ordenadores

Las opciones **Exportar modificaciones** y **Exportar todos los ajustes** guardan los ajustes de la imagen en un archivo que puede ser copiado en otros ordenadores. Los ajustes pueden ser aplicados en las imágenes seleccionadas de otros ordenadores usando **Importar ajustes**.

3	(Guardar como				×
🐑 🤄 - 🕇 🚺	→ Este equipo → Documento	os v	¢	Buscar en Docum	ientos	p
Organizar 👻 🛛 N	aeva carpeta				- III +	
 ★ Favoritos Bescargas Escritorio Stios reciente > ★ Este equipo > ♥ Red 	Nombre Ning	A gún elemento coincide c	Fe con el i	icha de modifica	Tipo 3.	
	¢					
Nombre:	*unxd					
Tipo:	Develop Setting File(".rxd)					
Ocultar carpetas				Guardar	Cancelar	

■ Añadir ajustes al gestor de ajustes

Use las opciones **Registrar modificaciones** y **Registrar todos los ajustes imagen** para añadir ajustes al menú desplegable del gestor de ajustes.



Copiar ajustes desde imágenes RAW a JPEG o TIFF

Cuando los ajustes son copiados desde imágenes RAW (NEF/NRW) a JPEG o TIFF, la compensación de exposición, los Picture Control y otra configuración disponible únicamente con las imágenes RAW no serán aplicados.

Filtros

Ajuste de imagen



Formato

Para guardar imágenes RAW (NEF/NRW) en formato JPEG o TIFF, haga clic en el botón 🗈 de la barra de herramientas.

Aparecerá un cuadro de diálogo en el cual podrá seleccionar un formato de archivo y ajustar configuración del tipo compresión y tamaño de imagen.



1 Tipo: Seleccione entre JPEG o TIFF.

- (2) **Formato** (solamente TIFF): Seleccione la profundidad de bit de las imágenes TIFF (8 o 16 bits por canal).
- (3) **Calidad** (solo JPEG): Use el control deslizante o el menú desplegable para seleccionar un valor entre 0 y 100. Cuanto mayor sea el valor, menor será la relación de compresión y mayor será la calidad de imagen; cuanto más bajo sea el valor, mayor será la relación de compresión y menor será el tamaño del archivo.
- (4) Compresión LZW(solo TIFF): Comprima archivos TIFF usando la compresión LZW "sin pérdidas".
 - La comprensión LZW podría en algunas ocasiones aumentar el tamaño del archivo al aplicarse en imágenes de 16 bits.
- (5) Especificar: Seleccione esta opción para elegir la resolución de salida.
- (6) Incrustar perfil ICC: Seleccione esta opción para incrustar el perfil del color actual en la imagen.

(7) **Especificar tamaño**: Seleccione esta opción para cambiar el tamaño de las imágenes guardadas en el nuevo formato. El nuevo tamaño puede ser introducido en píxeles, centímetros o pulgadas. Cuando introduzca un valor para **Borde más largo** o **Borde pequeño**, el valor restante se ajustará automáticamente para mantener la relación de aspecto original.



Recorte de imágenes

Para recortar las zonas no deseadas de las imágenes, haga clic en el botón ≢ de la barra de herramientas.

◓←→▻▥▥◻♡;▯◧▯▯▯๚।∘°Ѷ、;๗๗๏เ๛ぺ★ Ү Ү

La paleta de recortes será visualizada. Siga los pasos indicados a continuación para recortar las imágenes.



 Seleccione una relación de aspecto en la paleta de recortes y haga clic en Aplicar. Un recorte con la relación de aspecto seleccionada aparecerá sobre la imagen de vista previa.





- Se puede cambiar la relación de aspecto después de que haya redimensionado y colocado el recorte.
- 2 Arrastre las esquinas del recorte para cambiar su tamaño sin cambiar la relación de aspecto. Si ha seleccionado **Recorte libre** en el paso 1, también puede arrastrar los bordes del recorte.



Para colocar el recorte, arrastre el icono + en el centro. El recorte puede girarse 90° haciendo clic en el icono 5.



Z El recorte sólo se puede girar en incrementos de 90°.

Ajuste de imagen

Guía de menú



3 Haga clic en el botón 🕖 de la barra de herramientas para recortar la imagen.



🖉 <u>Recorte</u>

Los recortes no se aplican a los datos de imagen originales. Podrá modificar el recorte en cualquier momento haciendo clic en el botón 🚅 de la barra de herramientas.





Los recortes se aplican cuando las imágenes son convertidas a JPEG o TIFF (página 34).

Procesamiento por lote

La opción **Archivo** > **Lote** puede usarse para realizar los mismos ajustes de imagen en todas las imágenes de una carpeta seleccionada y posteriormente exportar las imágenes procesadas en un formato de archivo especificado. A continuación se muestran las opciones del procesamiento por lote.



- (1) **Carpeta de origen**: Haga clic en **Examinar** para seleccionar una carpeta de origen. Para incluir todas las imágenes de las subcarpetas de la carpeta seleccionada, seleccione **Incluir subcarpetas**.
- (2) Aplicar ajustes: Seleccione Ajustes actuales para procesar las imágenes usando los ajustes de la imagen actual. Para aplicar ajustes previamente guardados desde el gestor de ajustes, seleccione Importar de y haga clic en Examinar para elegir el archivo de ajustes. Para exportar las imágenes de la carpeta seleccionada en otro formato sin cambiar la configuración actualmente seleccionada para cada imagen, elija Mantener los ajustes de cada archivo.

- (3) Formato: Seleccione el formato en el cual se guardarán los archivos procesados. Elija entre JPEG, TIFF (8 bits) y TIFF (16 bits).
- (4) **Calidad** (solo JPEG): Use el control deslizante o el menú desplegable para seleccionar un valor entre 0 y 100. Cuanto mayor sea el valor, menor será la relación de compresión y mayor será la calidad de imagen; cuanto más bajo sea el valor, mayor será la relación de compresión y menor será el tamaño del archivo.
- (5) **Compresión LZW**(solo TIFF): Comprima archivos TIFF usando la compresión LZW "sin pérdidas".
 - La comprensión LZW podría en algunas ocasiones aumentar el tamaño del archivo al aplicarse en imágenes de 16 bits.
- (6) Especificar: Seleccione esta opción para elegir la resolución de salida.
- (7) Incrustar perfil ICC: Seleccione esta opción para incrustar el perfil del color actual en cada imagen.
- (8) **Especificar tamaño**: Seleccione esta opción para cambiar el tamaño de las imágenes guardadas en el nuevo formato. El nuevo tamaño puede ser introducido en píxeles, centímetros o pulgadas. Cuando introduzca un valor para **Borde más largo** o **Borde pequeño**, el valor restante se ajustará automáticamente para mantener la relación de aspecto original.
- (9) **Destino**: Seleccione **Usar carpeta de origen** para guardar los archivos procesados en la carpeta actual. Para seleccionar otra carpeta, elimine la marca de verificación de esta opción y haga clic en **Examinar**. Para guardar los archivos procesados con los mismos nombres que los originales, seleccione **No cambiar nombre de archivos** (si ya existe un archivo con el mismo nombre y extensión en la carpeta actual, el nombre del archivo procesado cambiará añadiendo un número al nombre del archivo); para seleccionar otro nombre, elimine la marca de verificación de esta opción y haga clic en **Edit**.

Ajuste de imagen

Guía de menú



Hacer clic en **Iniciar** inicia el procesamiento y muestra un diálogo de progreso. El progreso puede consultarse en las fichas **En cola** y **Procesado**.

Estado lote 10/15	k≡ X
En cola	Procesado
Origen	Estado 🔶 🔺
DSC_0001.NEF	20%
DSC_0002.JPG	
DSC_0003.JPG	
DSC_0004.NEF	
DSC_0005.NEF	
DSC_0006.NEF	
DSC_0007.TIF	
2	3
Abrir/cerrar automática	amente 🗁 🔟
E.e.	

Estado lote 10/ 15	k≡ ×
En cola	Procesado
Origen	
DSC_0001.NEF	DSC_0001_0000
DSC_0002.JPG	DSC_0002_0000
DSC_0003.JPG	DSC_0003_0000
DSC_0004.NEF	DSC_0004_0000
DSC_0005.NEF	DSC_0005_0000
DSC_0006.NEF	DSC_0006_0000
DSC_0007.TIF	DSC_0007_0000
2	4 3
Abrir/cerrar automática	amente
Proc	asado

En cola

- (1) **Origen**: Una lista de archivos que están esperando el procesamiento o han sido procesados.
- (2) Abrir/cerrar automáticamente: Eliminar la marca de verificación de esta opción oculta el diálogo de proceso. El diálogo de progreso puede visualizarse haciendo clic en el botón a de la barra de herramientas.

/ 금 ← → ▷ ⅲ ☶ □ ♡ □ ೞ ೞ ೞ ೞ № ∿ ≒ ≠ ฿ ೞ 🛄 જ ★ ĭ

- (3) **Quitar**: Haga clic para eliminar el archivo seleccionado en la ficha **En cola** de la cola, o para borrar el registro del archivo seleccionado en la ficha **Procesado**.
- (4) **Visualización de carpeta**: Abra la carpeta de destino en el explorador del archivo del sistema operativo.

Capture NX 2/Capture NX

Si el origen contiene archivos modificados usando Capture NX 2 o Capture NX, se visualizará un mensaje y las imágenes no serán procesadas. Capture NX-D Imágenes RAW con pasos de ajuste de Capture NX o Capture NX 2 se omitirán.

 No mostrar de nuevo
 OK

🖉 Conversión de archivo

Si hay varios archivos seleccionados al usar el botón de la barra de herramientas para exportar archivos en otro formato (página 34), los archivos serán exportados como proceso por lote. Configure los ajustes según se ha descrito para los elementos (3) a (9) en la página 37.

	Formato: JPEG V
Calidad imagen/Compresi	ión
Calidad	Buen equilibrio 🗸
Calidad	60 Compresión LZW
Resolución/Perfil de color Especificar	300 ppp Incrustar perfil ICC
Especificar tamai Borde más lar 425	ño go Unidad jóceles V
Castina	antara 🗆 Maranaktar anaktar da anaktara
Usar carpeta de	origen invo campiar nombre de archivos
Usar carpeta de Destino: C:\Use	rs/user/Pictures Examinar.
Usar carpeta de Destino: C:\Use Nombre archivo: DSC_0	orgenrvo camular nombre de archivos rs\user\Pictures Examinar. 001_00001.jpg Edit



Impresión de imágenes

Para imprimir imágenes en una impresora conectada al ordenador, seleccione las imágenes y haga clic en el botón 🖨 de la barra de herramientas. Se visualizará el cuadro de diálogo "Imprimir".

✐✦✦▷ⅲ≡□次□岛岛岛ыゃッシኁ₊≠匔₨፵छ★★7७



Configure los ajustes tal y como se describe en la siguiente página y haga clic en **Imprimir** para imprimir la imagen tal y como aparece en la vista previa.

🖉 Notas acerca de la impresión

Las imágenes no se pueden imprimir desde la visualización a pantalla completa.

Para imprimir a un archivo JPEG, haga clic en Salida hacia.

La configuración utilizada más recientemente será recuperada al visualizar el cuadro de diálogo de impresión.

El cuadro de diálogo "Imprimir"

	Tipo de impresión	 Página completa: Imprime una imagen por página. Impresión de índice: Imprime múltiples imágenes por página (página 41). Tamaños de foto estándar: Imprime imágenes en un tamaño de foto estándar. Capture NX-D elige automáticamente el número de imágenes a imprimir en cada página.
Config	Modelo	Haga clic en Configuración para elegir la impresora y el tamaño del papel y configurar el resto de ajustes de la impresora.
urad	Tipo	Elija Impresora de inyección de tinta al imprimir en una impresora de inyección de tinta.
ión de impre	Prioridad	Al imprimir imágenes NEF/NRW (RAW), seleccione Rápido para usar los datos de vista previa incrustados en la imagen para una impresión más rápida, o Calidad alta para usar los datos de imagen originales para imprimir con mayor calidad.
sora	Copias	Elija el número de copias de cada página impresa.
Diseño de página	Girar para que encaje	Gire las imágenes para imprimirlas en el tamaño más grande posible.
	Recortar fotos para que encajen	Las imágenes aparecen aumentadas para rellenar la zona de impresión. Las partes que no encajen en la zona de impresión serán recortadas.
	Color de fondo	Elija el color de fondo. Elija Blanco para imprimir sin fondo.
	Ancho de borde	Elija la anchura de los bordes impresos alrededor de la imagen (el color de los bordes varía con el color del fondo). Elija 0 para imprimir sin bordes.
	Repeticiones	Elija el número de copias de cada foto impresa.
	Imprimir información de fotos	Imprime el nombre del archivo, la fecha de grabación o información de la foto debajo de cada imagen (<u>página 40</u>).



Impresión de información de la imagen

Para elegir la información que desea imprimir debajo de cada imagen, seleccione Imprimir información de fotos en el diálogo "Imprimir" (<u>página 39</u>), haga clic en **Con**figuración, y configure los ajustes según lo descrito en la siguiente página.



Imp	primir la información de fotos
Fecha/hora de disparo	Metadatos Encabezados y pies
Fecha de disparo	
Hora	
Posición:	
Arriba a la derecha	(dentro)
Abajo a la derecha	(dentro)
🔘 Abajo a la derecha	(fuera)
Configuración de fue	entes:
Microsoft Sans Serif	Normal V Auto V
Muestra	
	16/05/2014 12:59:35.00
I	
	Aceptar Cancelar

Configuración avanzada de la impresión de información de las fotos

Fecha de disparo		Imprima la fecha de grabación en la posición seleccionada para Posición .
hora	Hora	Imprima la fecha y hora de grabación.
de disparo	Configura- ción de fuentes	Elija la fuente, el estilo, el tamaño de la fuente y el color usado para imprimir la marca de fecha/hora. Los resultados podrán ser previsualizados en la zona "Muestra".
	Metadatos	Seleccione la información del archivo y de la foto a imprimir con cada imagen. La fuente, el estilo y el tamaño de la fuente pueden seleccionarse en el área "Configuración de fuentes" y previsualizada en la zona "Muestra".
	Encabezados de página	Introduzca el texto y elija la alineación del encabezado de página que se imprimirá en la parte superior de cada página.
Encabeza	Número de página	Elija si desea imprimir el número de página y el número total de páginas y seleccione la po- sición y la alineación. El número de página puede colocarse en la parte Arriba de la página (en el encabezado de página) o en la parte de Abajo (en el pie de página).
dos v pi	Pies de página	Introduzca el texto y elija la alineación del pie de página que se imprimirá en la parte inferior de cada página.
es'	Configura- ción de fuentes	Elija una fuente, estilo tamaño de fuente para el encabezado de página, el pie de página y el número de página. Los resultados podrán ser previsualizados en la zona "Muestra".

Marimir información de fotos

La información de las fotos impresa no gira al seleccionar **Girar para que encaje** en el diálogo "Imprimir". Los metadatos que no encajen en la zona de impresión serán omitidos.



Para imprimir varias imágenes por página, seleccione **Impresión de índice** para "Tipo de impresion" en el diálogo "Imprimir " (<u>página 39</u>) y seleccione el número de imágenes a imprimir por página.



Usar formato predefinido

Elija el número de imágenes por página desde un cuadro de lista. El tamaño de las imágenes se ajusta automáticamente de acuerdo con la opción seleccionada.



A Disposición 2×4

Tamaño de imagen

Las imágenes se imprimen con el tamaño introducido para "Anchura" y "Altura" (el tamaño mínimo es de 20,0 mm \times 20,0 mm, y el máximo es el mismo que el tamaño de la página). El número de imágenes por página se ajusta automáticamente de acuerdo con el tamaño seleccionado.



Imágenes impresas a 50 mm × 50 mm

Columnas y filas

Elija el número de columnas y filas a imprimir por página (el mínimo es 1 y el máximo 10). El tamaño de las imágenes se ajusta automáticamente de acuerdo con las opciones seleccionadas.



A Disposición 3 × 3

Filtros

Preferencias

- Para modificar el comportamiento predeterminado de Capture NX-D, seleccione **Preferencias...** en el menú **Herramientas** (o para los ordenadores Mac, el menú de Capture NX-D).
- (1) **Tamaño máx. de caché**: Seleccione un tamaño de caché.
- (2) Borrar Caché: Borre el caché.
- (3) Especificar carpeta de caché: Seleccione esta opción para elegir una carpeta de caché usando el botón Examinar.... Use el menú Archivos existentes: para seleccionar qué hacer con el caché existente.
- (4) **Espacio de color RVA**: Seleccione el espacio de color RVA predeterminado para la visualización de la imagen.
- (5) Usar este perfil para imprimir: Seleccione esta opción para seleccionar un perfil de color para la impresión

	Preferencias	×
Ajustes de caché		
Tamaño máx. de caché:	2 GB (Estándar) 🗸 🗸	Borrar caché
Especificar carpeta de	e caché	
3)	Archivos existentes: Elimina	ar 🗸
		Examinar
Gestión de color		
	Espacio de color RVA: Nikon sRGB 4.0.0.3	3002 🗸
	Usar este perfil en lugar del incrustad	10
🗌 Usar este perfil para i	mprimir	
	Perfil: (No se encontró ni	ngún perfil) 🗸 🗸
	Propósito: Perceptivo	~
Aplicación asociada a Abri	r con	
Nombre	Ubicación	Añadir
) I		Quitar
1		
4		>
Carpeta para archivo TIF	Ŧ:	<u> </u>
C: \Users \user \Pictures		Examinar
Niveles y curvas		
Recorte contr. auto.:		
	Negro: 0.50 % Bla	nco: 0.50 %
Tamaño de muestra:	Muestra puntual 🔍	•
Configuración varia		
Mostrar vista previa	a rápidamente	
No tratar imágenes	NEF/NRW y JPEG como imágenes NEF/NRW	+JPEG
Proceso de color:	Proceso compatible con la cámara	~
Ancho máx. de miniatu	ra: 320 ¥ 13	
		Cancelar
	-	S

desde el menú **Perfil**. Seleccione el **Propósito** entre **Perceptivo** y **Relativo colorimétrico**.

- (6) Aplicación asociada a Abrir con: Edite la lista de aplicaciones a las que pueden accederse mediante las opciones "Abrir en" de la barra de herramientas (página 8) y del menú Imagen (página 44).
- (7) Carpeta para archivo TIFF: Antes de abrirse en otras aplicaciones, las imágenes son convertidas a TIFF de 16 bits. Utilice esta opción para elegir dónde guardar los archivos convertidos.
- (8) Recorte contr. auto.: La opción de contraste automático de los niveles y curvas (página 30) aumenta el contraste ajustando los puntos blancos y negros para excluir una proporción establecida de los píxeles más brillantes y oscuros de la imagen. Elija el porcentaje de píxeles excluidos por los nuevos puntos Negro y Blanco.

- (9) Tamaño de muestra: Seleccione el tamaño de la zona muestreada mediante los controles de muestreo de los niveles y curvas (página 30). Seleccione entre Muestra puntual (un solo píxel), Media 3×3 (la media de un cuadrado de 3 píxeles) y Media 5×5 (la media de un cuadrado de 5 píxeles).
- (1) **Mostrar vista previa rápidamente**: Si selecciona esta opción, Capture NX-D generará datos de vista previa como modificaciones para una visualización más rápida de la vista previa.
- (1) No tratar imágenes NEF/NRW y JPEG como imágenes NEF/NRW+JPEG: Si selecciona esta opción, las imágenes RAW (NEF/NRW) y JPEG creadas al tomar una fotografía con una opción "RAW (NEF/NRW) + JPEG" seleccionada para la calidad de imagen serán indicadas como archivos distintos, al igual que los otros archivos con los mismos nombres de archivo pero con distintas extensiones.

(2) Proceso de color: Seleccione un proceso de reproducción de color (página 22).

(13) Ancho máx. de miniatura: Elija la anchura máxima de las miniaturas en píxeles (página 10).

Introducción	Visualización de las imágenes	Filtros	Ajuste de imagen	Otras funciones	Guía de menú	
Guía de menú						
 El menú de Captur Preferencias: Abra el Capture NX-D (págin Salir de Capture NX-D: Sa Salir de Capture NX-D: Sa El menú de archiva Nueva carpeta: Cree u en la carpeta actual. Renombrar carpeta: Car carpeta actual. Abrir en el Explorador ((Mac 0S): Abra la carpeta rador de archivos del conversión de archivos: o imágenes actualm formato JPEG o TIFF (Lote: Lleve a cabo el lote (página 37). Renombrar: Cambie el Configuración de impreso Imprimir: Imprima imá Salir (Windows solamente): 	re NX-D (Mac solamente) diálogo de preferencias de a 42). Iga de Capture NX-D. OS na nueva subcarpeta mbie el nombre de la (Windows)/Abrir en Finder eta actual en el explo- sistema operativo. Convierte la imagen ente seleccionadas al (página 34). el procesamiento por nombre de la imagen actual. ora: Configure los ajustes de la ir ágenes (página 39). s Salga de Capture NX-D.	Capture NX-D Acerca de Capture NX-D Preferencias Servicios Ocultar Capture NX-D Ocultar otros Mostrar todo Salir de Capture NX-D Salir de Capture NX-D <t< td=""><td> El menú de edició Deshacer: Deshaga la Rehacer: Rehaga una lizar Deshacer. Cortar/Copiar/Pegar: Collección actual. Eliminar: Elimine la se Seleccionar todo: Selecide la carpeta actual seleccionadas y anu genes actualmente selección: Can Seleccionar archivos: Selecidon los criterios selecidon senson visualizado. Navegar por carpetas: carpetas. Modo de vista: Selección genes son visualizado. Tamaño de miniatura: Eras (página 10). Orden: Clasifique las releccionado (página 10). Ampliar/Reducir/100%/S Acerque o aleje la viso </td><td> última operación. operación después de rea- orte, copie o pegue la se- elección actual. ccione todas las imágenes que no estén actualmente ile la selección de las imá- seleccionadas. cele la selección de imágenes leccione todos los archivos de ccionados en el submenú Sel lización Navegue por la jerarquía de one el modo en el que las imá- das (página 10). Elija el tamaño de las miniatu miniaturas. s de acuerdo con el criterio se 17). 50%/25%/Ajustar a la ventana: sta previa. </td><td>Edición(E) Deshacer Ctrl Rehacer Ctrl Cortar Ctrl Copiar Ctrl Pegar Ctrl Eliminar Sup Seleccionar todo Ctrl Invertir selección Ctrl Cancelar selección Seleccionar archivos Seleccionar archivos Cancelar actual que leccionar archivos Seleccionar archi</td><td>+Z +Y +X +C +V rr +A +Mayús+A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •</td></t<>	 El menú de edició Deshacer: Deshaga la Rehacer: Rehaga una lizar Deshacer. Cortar/Copiar/Pegar: Collección actual. Eliminar: Elimine la se Seleccionar todo: Selecide la carpeta actual seleccionadas y anu genes actualmente selección: Can Seleccionar archivos: Selecidon los criterios selecidon senson visualizado. Navegar por carpetas: carpetas. Modo de vista: Selección genes son visualizado. Tamaño de miniatura: Eras (página 10). Orden: Clasifique las releccionado (página 10). Ampliar/Reducir/100%/S Acerque o aleje la viso 	 última operación. operación después de rea- orte, copie o pegue la se- elección actual. ccione todas las imágenes que no estén actualmente ile la selección de las imá- seleccionadas. cele la selección de imágenes leccione todos los archivos de ccionados en el submenú Sel lización Navegue por la jerarquía de one el modo en el que las imá- das (página 10). Elija el tamaño de las miniatu miniaturas. s de acuerdo con el criterio se 17). 50%/25%/Ajustar a la ventana: sta previa. 	Edición(E) Deshacer Ctrl Rehacer Ctrl Cortar Ctrl Copiar Ctrl Pegar Ctrl Eliminar Sup Seleccionar todo Ctrl Invertir selección Ctrl Cancelar selección Seleccionar archivos Seleccionar archivos Cancelar actual que leccionar archivos Seleccionar archi	+Z +Y +X +C +V rr +A +Mayús+A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	internet NV D		1			13

.

.

.

Filtros

Guía de menú



El menú de imágenes

- · Siguiente/Anterior: Visualice la imagen siguiente o anterior de la carpeta actual.
- Abrir en: Abra la imagen actual en otra aplicación. Use la opción Registrar para añadir aplicaciones al menú (página 42).
- 90° a la derecha/90° a la izquierda/Girar 180°: Gire la imagen actual 90 o 180 grados.

ArrowRight
ArrowLeft
•
Ctrl+G
Mayús+F
Mayús+H
Mayús+S
•
•

 Mostrar cuadrícula: Visualice una cuadrícula sobre la vista previa.



• Mostrar el punto de enfoque: Muestra el punto de enfoque en la pantalla de vista previa.



- Pérdida de detalle en las altas luces: Visualice áreas de la imagen con el valor máximo de brillo y en las cuales los detalles puedan haberse perdido a causa de la sobreexposición ("desvaído"). Se utiliza un color distinto para mostrar las altas luces perdidas para cada canal RVA, rojo, verde y azul.
- Pérdida de detalle en las sombras: Visualice áreas de la imagen con el valor mínimo de brillo y en las cuales los detalles puedan haberse perdido a causa de la subexposición. Se utiliza un color distinto para mostrar las sombras perdidas para cada canal RVA, rojo, verde y azul.





• Etiqueta/Valoración: Etiquete (página 16) o valore (página 15) las imágenes seleccionadas.

El menú de ajustes

- ajustes de la imagen.
- **Copiar modificaciones**: Copie solamente los ajustes que han sido modificados desde que se abrió por última vez la carpeta actual.
- Copiar todos los ajustes imagen: Copie todos los ajustes imagen.
- Pegar ajustes: Aplique a la imagen actual

Ajustes(<u>A</u>)	
Revertir a original	Ctrl+R
Copiar modificaciones	
Copiar todos los ajustes imagen	Ctrl+Mayús+C
Pegar ajustes	Ctrl+Mayús+V
Exportar modificaciones	
Exportar todos los ajustes	Ctrl+Mayús+S
Importar ajustes	Ctrl+Mayús+O
Cancelar recorte	

- los ajustes copiados usando Copiar modificaciones o Copiar todos los ajustes imagen.
- Exportar modificaciones: Cree un archivo que contenga solamente los ajustes que han sido modificados desde que se abrió por última vez la carpeta actual.
- Exportar todos los ajustes: Guarde todos los ajustes en un archivo.
- Importar ajustes: Cargue los ajustes desde un archivo creado con Exportar modificaciones o Exportar todos los ajustes y aplíquelos a la imagen actual.
- Cancelar recorte: Cancele el recorte actual (página 35).

• Revertir a original: Restablezca todos los

El menú de la ventana

- Histograma/Edición/Metadatos/Navegación/Carpetas: Visualice u oculte la paleta seleccionada.
- Mostrar barra de herramientas: Visualice u oculte la barra de herramientas.
- Mostrar barra de estado: Visualice u oculte la barra de estado.
- Mostrar paletas: Visualice u oculte todas las

/entana(<u>W</u>)	
✓ Histograma	Ctrl+H
 Edición 	Ctrl+T

Filtros

Е

М

Ζ

н

W

С R

Ctrl+K

- Metadatos Ctrl+I
- Navegación
- Carpetas
- Mostrar barra de herramientas
- Mostrar barra de estado
- Mostrar paletas Tab

El menú de ayuda

- Ayuda Capture NX-D: Visualice la ayuda en línea.
- Buscar actualizaciones: Busque actualizaciones de Capture NX-D.
- Acerca de Capture NX-D: Visualice el número de versión del producto.

Ayuda(<u>P</u>)	
Ayuda Capture NX-D	F1
Buscar actualizaciones	Ctrl+U
Acerca de Capture NX-D	

Guía de menú

Ver todo

Combinado

Establecer punto gris

Picture Control Utility 2 Sincronizar modificaciones

Zoom

Mano

Recorte

Enderezar

Preferencias...

El menú de herramientas

Introducción

- Ver todo: Haga doble clic en la pantalla para Herramientas(T) aplicar el zoom alternativamente en la vista previa de modo que encaje en una vista del 100 %.
- Combinado: Igual que la opción anterior, excepto que la vista previa puede desplazarse arrastrando el cursor.
- Zoom: Haga clic para ampliar. Para alejar, haga clic mientras pulsa la tecla Alt (o para ordenadores Mac, la tecla opción).
- Mano: Arrastre para desplazarse por la vista previa.
- Establecer punto gris: Establezca el balance de blancos mediante un muestreo de la vista previa (página 21).
- Recorte: Recorte la vista previa (página 35).
- Enderezar: Enderece la imagen en la paleta de vista previa (página 29).
- Picture Control Utility 2: Inicie P icture Control Utility 2.
- Sincronizar modificaciones: Seleccione esta opción para aplicar la configuración actual a cualquier imagen posteriormente añadida a la carpeta actual.
- Preferencias (solo Windows): Abra el diálogo de preferencias de Capture NX-D (página 42).

