

Yazılım

Nikon Transfer 2

Sürüm 2.15

Referans Kılavuz

- **Bu kılavuzu şu adreste HTML formatında bulabilirsiniz:**

<https://nikonimglib.com/ntran2/onlinehelp/tr/>

■ NX Studio

Resimler, NX Studio'da görüntülenebilir ve düzenlenebilir. NX Studio'nun kullanımına ilişkin kılavuzu aşağıdaki web sitelerinde bulabilirsiniz.

- **Nikon İndirme Merkezi'nden pdf kılavuzu indirebilirsiniz:**

[NX Studio Referans Kılavuzu \(PDF\)](#)

- **Kılavuzun içeriğini aynı zamanda şu adreste, HTML formatında çevrimiçi görüntüleyebilirsiniz:**

<https://nikonimglib.com/nxstdo/onlinehelp/tr/>

İçindekiler

Nikon Transfer 2 Hakkında

3

Nikon Transfer 2 Hakkında	4
Nikon Transfer 2 Penceresi.....	5

Resimleri İndirme

7

İndirme İşlemi	8
----------------------	---

Nikon Transfer 2: Bölmeler

13

[Seçenekler] Bölmesi	14
[Küçük Resimler] Bölmesi	26
[Aktarım Kuyruğu] Bölmesi	30

Menü Listesi

31

[Dosya] Menüsü (Yalnızca Windows)	32
[Nikon Transfer 2] Menüsü (Yalnızca macOS).....	33
[Düzen] Menüsü	34
[Görünüm] Menüsü	35
[Pencere] Menüsü	36
[Yardım] Menüsü.....	37

Sorun giderme

38

İndirme İşlemi Sırasındaki Sorunlar.....	39
--	----


Nikon Transfer 2 Hakkında

 [Nikon Transfer 2 Hakkında](#)

 [Nikon Transfer 2 Penceresi](#)

Nikon Transfer 2 Hakkında


Resimleri fotoğraf makinesinden, bilgisayarınızdaki seçilen klasöre kopyalamak için Nikon Transfer 2'yi kullanın. Fotoğraf makinesi hafıza kartındaki resimler, fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayarak ya da kartı bilgisayarın hafıza kartı yuvasına (varsa) veya üçüncü taraf bir kart okuyucuya takarak görüntülenebilir. Ardından aktarılacak resimleri seçebilir veya hafıza kartından tüm resimleri indirebilirsiniz.



Ayrıca dosyaları yeniden adlandırma veya aktarım sırasında yedeklemeler oluşturma gibi bir dizi başka indirme görevi de gerçekleştirebilirsiniz.

Nikon Transfer 2 Penceresi

Nikon Transfer 2 penceresinin bölümleri aşağıda gösterilmiştir.



1 Menü Çubuğu

Menü seçeneklerini seçin (☞ [“Menü Listesi”](#), sayfa 31).

2 [Seçenekler] Bölmesi

Resimlerin indirileceği cihazı ve indirilen resimlerin bilgisayarda depolanacağı klasörü seçmek için [Kaynak] ve [Birincil Hedef] sekmelerini kullanın. İndirme sırasında yedeklemeler oluşturabileceğiniz ve indirme ayarlarını yapabileceğiniz, [Yedekleme Hedefi] ile [Tercihler] sekmeleri (☞ [“\[Seçenekler\] Bölmesi”](#), sayfa 14).

3 [Küçük Resimler] Bölmesi

Kaynak cihazdaki resimleri gösteren küçük resim görüntüleri listesi. İndirme için geçerli olarak seçilen resimler onay işaretleriyle gösterilir; indirmek üzere resimleri seçmek için onay işaretlerini açın veya kapatın. Varsayılan ayarlarda, tüm resimler seçilidir (📖 "[Küçük Resimler] Bölmesi", sayfa 26).

4 [Aktarım Kuyruğu] Bölmesi


İndirme ilerlemesini görüntüleyin (📖 "[Aktarım Kuyruğu] Bölmesi", sayfa 30).

5 [Aktarımı Başlat] Düğmesi

[Küçük Resimler] bölümünde seçilen resimleri bilgisayara indirmek için tıklayın.

🔧 Bölme İçeriğini Görüntüleme ve Gizleme

[Seçenekler], [Küçük Resimler] ve [Aktarım Kuyruğu] içeriğini görüntülemek ve gizlemek için ▼ ve ► ögesine tıklayın.



Resimleri İndirme


 [İndirme İşlemi](#)

İndirme İşlemi

Nikon Transfer 2'nin kullanılmasıyla ilgili temel adımlar aşağıdaki gibidir.

1. Adım: Fotoğraf Makinesi ile Bilgisayarı Bağlayın

Hafıza kartının fotoğraf makinesine takılı olduğunu kontrol ettikten ve fotoğraf makinesini kapattıktan sonra, fotoğraf makinesini uyumlu bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın. Alternatif olarak, hafıza kartını bilgisayarın hafıza kartı yuvasına (varsa) veya üçüncü taraf bir kart okuyucuya takabilirsiniz.




Kart Okuyucu Mu Kullanıyorsunuz?

Fotoğraf makinesinde kullanılan hafıza kartı türünü desteklediğini onaylayın.

2. Adım: Nikon Transfer 2'yi başlatın


Fotoğraf makinesini açın; Nikon Transfer 2 otomatik olarak başlatılacaktır. Otomatik olarak başlatılamazsa aşağıda tarif edildiği gibi manuel olarak başlatabilirsiniz.

- **Windows:** Masaüstündeki Nikon Transfer 2 simgesine çift tıklayın.
- **macOS:** Launchpad'e gidin ve "Nikon Software (Diğer)" klasöründeki Nikon Transfer 2'ye tıklayın.




Windows 10

Nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak, Windows 10 bunun gibi bir istem görüntüleyebilir.



Bu durumda, iletişim kutusuna tıklayın ve ardından Nikon Transfer 2'yi seçmek için **[Dosyayı İçer Aktar/Nikon Transfer 2]**'ye tıklayın. Bilgisayar fotoğraf makinesini veya hafıza kartını bir sonraki kez algıladığında Nikon Transfer 2 otomatik olarak başlatılacaktır.




macOS

Nikon Transfer 2 otomatik olarak başlamazsa fotoğraf makinesinin bağlı olduğunu onaylayın ve ardından Image Capture'ı (macOS ile birlikte gelen yazılım) başlatın ve fotoğraf makinesi algılandığında başlayacak yazılım olarak Nikon Transfer 2'yi seçin.


Nikon Transfer 2'yi NX Studio'dan Başlatma

NX Studio çalışıyorsa **[İçe Aktar]** ögesine tıklayarak Nikon Transfer 2'yi başlatabilirsiniz.




3. Adım: **[Aktarımı Başlat]** ögesine tıklayın.

Resimleri hafıza kartından indirmeye başlamak için **[Aktarımı Başlat]** ögesine tıklayın.




Geçerli indirme durumu, kuyruktaki toplam dosya sayısına karşılık indirilen resim sayısı olarak **[İşlem]** çubuğunda gösterilir. İndirmeyi duraklatmak için **[Duraklat]** ögesine tıklayın.



- Hiçbir kaynak seçilmezse Nikon Transfer 2, **[Aktarım Kaynağı Seçilmedi.]** görüntüleyecektir. **[Seçenekler]** bölümünü büyütün ve **[Kaynak]** sekmesinde bir kaynak seçin (📖 ["\[Kaynak\] Sekmesi"](#), sayfa 14).

4. Adım: [Aktarım Kuyruğu] Bölmesindeki İlerlemeyi Görüntüleyin

[Aktarım Kuyruğu] bölümü aktarılan ve indirilmeyi bekleyen dosyaları listeler. Aynı zamanda kalan süreyi, kaynağı ve hedefi listeler.



İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, hedef klasör otomatik olarak açılacaktır ve Nikon Transfer 2'den çıkmamız istenecektir. Çıkmak için **[Tamam]** öğesine tıklayın.

İndirildikten sonra, resimler NX Studio'da görüntülenebilir. NX Studio, çok sayıda resme sorunsuz bir şekilde göz atmak ve resimleri çeşitli yöntemlerle geliştirerek ya da RAW işleme seçeneklerini ayarlayarak resimlere son dokunuşlar yapabilirsiniz. NX Studio'yu kullanmaya dair bilgiler için NX Studio çevrimiçi yardımına bakın.

Nikon Transfer 2: Bölmeler


- 📖 [\[Seçenekler\] Bölmesi](#)
- 📖 [\[Küçük Resimler\] Bölmesi](#)
- 📖 [\[Aktarım Kuyruğu\] Bölmesi](#)

[Seenekler] Bölmesi

Kaynak cihazı seçme (resimlerin indirileceđi cihaz) ve bir hedef klasör seçme dahil olmak üzere çeşitli görevler gerçekleştirin. **[Seenekler]** bölümü aşağıdaki sekmeleri içerir: **[Kaynak]**, **[Birincil Hedef]**, **[Yedekleme Hedefi]** ve **[Tercihler]**.


[Kaynak] Sekmesi

Bu sekmede, fotoğraf makineleri, kart okuyucular ve kart yuvaları dahil olmak üzere bilgisayara bađlı cihazları listelenir. Birden fazla fotoğraf makinesi veya kaldırılabilir ortam bađlandığında, indirilecek resimleri içeren bir cihazı kaynak olarak seçmek üzere o cihaza tıklayabilirsiniz.




Çok Yuvalı Fotoğraf Makineleri

Bir yuva seçmek için fotoğraf makinesi simgesinin sağ alt köşesindeki  ögesine tıklayın; seçilen yuvadaki karttaki resimler **[Küçük Resimler]** bölümünde görüntülenecektir.




Cihaz Seçimini Sınırlama

[Fotoğraf Makineleri] ve **[Çıkarılabilir Disk]** arasından **[Kaynak]** sekmesinde görüntülenen cihaz türlerini seçmek için **[Ara]** açılır menüsünü kullanın. Bu sekmede yalnızca seçilen türden cihazlar için düğmeler listelenecektir.



[Birincil Hedef] Sekmesi

İndirilen resimler için bir hedef klasör seçin. Bu sekmede ayrıca alt klasörler için seçenekler ve indirilen resimleri yeniden adlandırma işlevi sunulmaktadır.



① [Birincil hedef klasör]

Kaynak cihazdan indirilen resimler için bir hedef klasör seçin. Daha önce indirilen resimler için hedef olarak işlev gören klasörler açılır menüden seçilebilir. Ayrıca [Tara] öğesini seçerek de bir hedef seçebilirsiniz. Seçilen klasörün yolu bölmenin sağ üst köşesindeki [Birincil Hedef] olarak listelenir.

② Alt Klasör Seçenekleri

Dosyaların hedef klasör içindeki alt klasörlere indirilip indirilmeyeceğini seçin.

- **[Her aktarım için alt klasör yarat]**: Her aktarım ile **[Birincil hedef klasör]** için seçilen klasörün içinde otomatik olarak yeni bir alt klasör oluşturulacaktır. Alt klasörlerin nasıl adlandırılacağını seçmek için **[Düzenle]** ögesine tıklayın; bir **[Klasör Adlandırma]** diyalogu görüntülenecektir (📖 ["Klasör Adlandırma"](#), sayfa 18). Yalnızca seçilen ada sahip bir alt klasör yoksa yeni bir alt klasör oluşturmak için **[Varsa aynı adla alt klasör kullan]** ögesini seçin.
- **[Birincil Hedef klasör altında alt klasör seç]**: Resimleri **[Birincil hedef klasör]** için seçilen klasör içindeki bir alt klasöre indirin. Aktarım seçenekleri alanının en üst kısmındaki **[Birincil Hedef]** yolunun sonundaki alt klasörün adını girin. Seçildi alt klasörler zaten yoksa, seçilen ad altında yeni bir alt klasör oluşturulacaktır. Ayrıca açılır menüden önceden kullanılan bir alt klasör de seçebilirsiniz.
- **[Alt klasör kullanma]**: Resimleri içindeki alt klasöre değil, doğrudan **[Birincil hedef klasör]** için seçilen klasöre indirin.

③ [Fotoğraf makinesinden klasör adlarını kopyala]


Resimleri fotoğraf makinesinde kullanılan klasör hiyerarşisini ve klasör adlarını kullanarak **[Birincil hedef klasör]** için seçilen klasöre indirin.

④ [Aktarım sırasında dosyaları yeniden adlandır]

İndirme sırasında dosyaları otomatik olarak yeniden adlandırmak için bu seçeneği seçin. Dosyaların nasıl adlandırılacağını seçmek için **[Düzenle]** ögesine tıklayın; bir **[Dosya Adlandırma]** diyalogu görüntülenecektir (📖 ["Dosya Adlandırma"](#), sayfa 19).

Klasör Adlandırma

Aşağıdaki adlandırma seçenekleri arasında seçim yapın: **[Ardışık sayı]**, **[Aktarım Tarihi]**, **[Aktarım Tarihi/Saati]** ve **[Çekim Tarihi]**. Seçilen seçenek, örnek ve son eklerin istediğiniz gibi eklenebileceği adın orta kısmını oluşturur.



Klasör Adlandırma

Örnek Klasör

Önek

☒ Yok

☐ Yeni ad

Sonek

☒ Yok

☐ Yeni ad

Yok

Ardışık sayı

Yok

Başlangıç numarası:

001

Numara uzunluğu


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tamam İptal

- Kullanılabilen öğeler orta kısım için seçilen seçeneğe göre değişir. Diyalogun alt kısmında listelenirler.
- En fazla 110 karakter uzunluğunda dizeler girebilirsiniz. İşletim sisteminin izin vermediği karakterler kullanılamaz.
- Seçilen kurallarla oluşturulan adlara dair bir örnek, diyalogun üst kısmındaki **[Örnek Klasör]** alanında görünür. Örnek, siz kuralları düzenledikçe otomatik olarak güncellenir.

Dosya Adlandırma


Aşağıdaki adlandırma seçenekleri arasından seçim yapın: **[Ardışık sayı]**, **[Aktarım Tarihi/Saati]** ve **[Çekim Tarihi]**. Seçilen seçenek, ön ek ve son eklerin istediğiniz gibi eklenebileceği adın orta kısmını oluşturur. Ayrıca **[Yok]** öğesini seçerek bir orta kısım dahil etmemeyi tercih edebilirsiniz.



- Kullanılabilen öğeler orta kısım için seçilen seçeneğe göre değişir. Diyalogun alt kısmında listelenirler.
- En fazla 110 karakter uzunluğunda bir dize girebilirsiniz. İşletim sisteminin izin vermediği karakterler kullanılamaz.
- Seçilen kurallarla oluşturulan adlara dair bir örnek, diyalogun üst kısmındaki **[Örnek Dosya]** alanında görünür. Örnek, siz kuralları düzenledikçe otomatik olarak güncellenir.

[Yedekleme Hedefi] Sekmesi

Resimler indirme sırasında ayrı bir klasöre yedeklenebilir.



① [Dosyaları yedekle]


İndirme sırasında resimlerin yedek kopyalarını oluşturmak için bu seçeneği seçin. Resimler **[Yedekleme hedef klasörü]** için seçilen klasöre kopyalanacaktır. Açılır menüden önceden kullanılan bir klasörü seçebilir veya **[Tara]** ögesine tıklayıp yeni bir klasör seçebilirsiniz.

② [Birincil Hedef ile aynı ayarları kullan]

Yedekler oluştururken **[Birincil Hedef]** sekmesinde seçilen alt klasör seçeneklerini kullanmak için bu seçeneği seçin.

[Tercihler] Sekmesi


İndirme işlemi sırasında resimlere eklenen bilgileri ve indirme işleminden sonra gerçekleştirilen işlemleri seçmek gibi görevleri gerçekleştirin.



① [Aktarım sırasında bilgiler ekle]

İndirme sırasında dosyalara XMP/IPTC meta verileri eklemek için bu seçeneği seçin.

- **[XMP/IPTC Ön Ayarı]:** Açılır menüden kaydedilmiş bir ön ayar seçin. XMP/IPTC ön ayarlarını yönetmek için **[Düzenle]** öğesine tıklayın (☞ ["XMP/IPTC Ön Ayarı"](#), sayfa 25).
- **[Her zaman orijinal dosyalara uygulanan derecelendirmeleri kullan (yalnızca desteklenen fotoğraf makinesi)]:** XMP/IPTC ön ayarlarındaki derecelendirmeler üzerinden fotoğraf makinesi önceliği kullanılarak atanan derecelendirmeler vermek için bu seçeneği seçin.



5 [Aktarımdan sonra bağlantıyı otomatik olarak kes]

Bu seçenek seçilirse, fotoğraf makinesine takılı olmayan tüm hafıza kartlarıyla olan bağlantılar, indirme işlemi tamamlandığında otomatik olarak sona erecektir.

- Fotoğraf makineleri ile olan bağlantılar etkilenmez.
- Bu seçeneğin, kart yuvalarına veya bilgisayara bağlı kart okuyuculara takılı olan tüm hafıza kartları için geçerli olduğunu unutmayın.

6 [Aktarımdan sonra orijinal dosyaları sil]


İndirme işlemi tamamlandığında, dosyaları fotoğraf makinesinden veya hafıza kartından otomatik olarak silmek için bu seçeneği seçin. İndirme işlemine dahil olmayan veya fotoğraf makinesinde korumalı olarak işaretli dosyalar silinmeyecektir.

7 [Aktarımdan sonra hedef klasörü aşağıdaki uygulamayla aç]

Aktarım tamamlandığında açılır menüden seçilen yazılımı başlatmak için bu seçeneği seçin.

[Küçük Resimler] Bölmesi

Bu bölmede, fotoğraf makinesi veya hafıza kartındaki resimleri gösteren küçük resim görüntüleri listelenmektedir. İndirme için geçerli olarak seçilen resimler onay işaretleriyle gösterilir; indirmek üzere resimleri seçmek için onay işaretlerini açın veya kapatın. Varsayılan ayarlarda, tüm resimler seçilidir. Her küçük resimde görüntü özellikleri ve aktarım durumu gibi bilgiler görüntülenir. Küçük resimler kategoriye göre filtrelenebilir.



① [Grup]

Özelliğe göre grup küçük resimleri. [**Çekim Tarihi**], [**Uzantı**] ve [**Klasör**] arasından seçim yapın.

② [Seç]

Dosyaları özelliğe göre seçin.

- İndirmek için tüm dosyaları seçin.
- İndirmek üzere yalnızca fotoğraf makinesinde yükleme için işaretli dosyaları seçin.
- İndirmek üzere yalnızca fotoğraf makinesinde korumalı olarak işaretli dosyaları seçin.
- Tüm dosyalardaki işaretleri kaldırın.

3 Sil

Fotoğraf makinesinden veya hafıza kartından seçili tüm dosyaları silin.

4 Küçük resimler

Fotoğraf makinesindeki veya hafıza kartındaki resimler burada listelenmektedir. Küçük resimlere tıklayarak onları vurgulayın.


Birden Fazla Resim Seçme

Kontrol (veya macOS'da, command) tuşuna basarak ve her küçük resme sırayla tıklayarak birden fazla resim seçilebilir. Bir adet küçük resim seçer ve ikinci bir resme tıklarken shift tuşuna basarsanız iki resmi ve aralarındaki tüm resimleri seçebilirsiniz.

Uyumlu Dosya Türleri

Nikon Transfer 2 kullanılarak indirilebilecek dosya türleri, dosya uzantılarıyla birlikte aşağıda listelenmiştir. Görüntü dosyaları olmayan dosyalar, dosya türünü belirten bir simge ile gösterilir.

- JPEG (".jpg")
- TIFF (".tif", ".tiff")
- NEF (".nef")
- NRW (".nrw")
- NEV (".nev")
- MOV (".mov")
- MP4 (".mp4")
- AVI (".avi")
- NDF (".ndf")
- WAV (".wav")
- MPO (".mpo")
- LOG (".log")
- LGA (".lga")
- LGB (".lgb")



5 Özellik Simgeleri

Resim özellikleri simgelerle gösterilir. Ana özellik simgelerinin bir açıklaması aşağıdaki gibidir.

- Çift biçimli RAW (NEF/NRW) ve JPEG durağan resimler ve çift biçimli RAW (NEF) ve MP4 videolar
- Sesli notlu resimler
- Videolar
- Fotoğraf makinesinde korumalı olarak işaretli dosyalar

6 İndirme Durumu

İndirme durumu bir onay kutusu ile gösterilir. İndirmek için resimleri seçmek veya resimlerin seçimini kaldırmak üzere onay kutusuna tıklayın.

- İndirmek için seçilen resimler
- İndirmek için seçilmeyen resim
- İndirme işlemi devam ediyor
- İndirme işlemi tamamlandı

Çift Biçimli (RAW + JPEG) Durağan Resimler

Çift biçimli RAW (NEF/NRW) + JPEG durağan resimler tek bir küçük resim ile temsil edilir. Aktarım sırasında hem RAW hem de JPEG kopyalar bilgisayara indirilecektir.

- **[RAW Yuva 1 - JPEG Yuva 2]** kullanılarak ayrı hafıza kartlarına kaydedilen çift biçimli kopyalar bağımsız dosyalar olarak ayrı listelenecektir.
- RAW ve JPEG kopyalar farklı dosya adlarına sahipse çift biçimli resimler bağımsız dosyalar olarak ayrı listelenecektir.

Çift Biçimli (RAW + MP4) Videolar

Çift biçimli RAW (NEF) + MP4 videolar tek bir küçük resim ile temsil edilir. Hem RAW hem de MP4 kopyalar, aktarım sırasında bilgisayara indirilecektir.

- RAW ve MP4 kopyalar farklı dosya adlarına sahipse çift biçimli videolar bağımsız dosyalar olarak ayrı ayrı listelenecektir.

Sıralar

Smart Photo Selector, arka arkaya çekim veya Hareketli Enstantane Çekim kullanılarak çekilen her resim sırası tek bir dosya olarak listelenir. Aktarım için bir sıra seçmek, içindeki tüm resimleri indirir.


Diğer Özellikler

Aşağıdaki dosya türleri aynı zamanda özellik simgeleri ile tanımlanır:

-  MPO biçimindeki 3D resimler
-  Smart Photo Selector kullanılarak çekilen resimler
-  Sürekli deklanşör modlarında çekilen arka arkaya çekimlerdeki resimler
-  Hareketli Enstantane Çekimler
-  Fotoğraf makinesinde yükleme için seçilen resimler

[Aktarım Kuyruğu] Bölmesi

İndirme ilerlemesini görüntüleyin.



① Aktarım Kuyruğu

Aktarılmakta olan ve indirilmeyi bekleyen dosyaların listesi. Her resim indirilirken ilerleme çubuğu ve kalan süre görüntülenir.

② [Kaynak]/[Hedef]

Bahsi geçen dosya için kaynak cihaz ve hedef klasör.


③ Sil

Dosyanın seçimini kaldırmak ve aktarım kuyruğundan kaldırmak için bu düğmeye tıklayın.

Menü Listesi

- 📖 [\[Dosya\] Menüsü \(Yalnızca Windows\)](#)
- 📖 [\[Nikon Transfer 2\] Menüsü \(Yalnızca macOS\)](#)
- 📖 [\[Düzen\] Menüsü](#)
- 📖 [\[Görünüm\] Menüsü](#)
- 📖 [\[Pencere\] Menüsü](#)
- 📖 [\[Yardım\] Menüsü](#)

[Dosya] Menüsü (Yalnızca Windows)



[Çıkış]

Nikon Transfer 2'den çıkın.

[Nikon Transfer 2] Menüsü (Yalnızca macOS)



[Nikon Transfer 2 hakkında]

Sürüm bilgilerini görüntüleyin.

[Nikon Transfer 2'den çık]

Nikon Transfer 2'den çıkın.

[Düzen] Menüsü

Düzen	
Geri al	Ctrl+Z
Kes	Ctrl+X
Kopyala	Ctrl+C
Yapıştır	Ctrl+V
Sil	DEL
Dosya Seç	▶
Tümünü Seç	Ctrl+A
Seçimi Kaldır	

[Sil]

[**Küçük Resimler**] bölümünde geçerli olarak seçilen resimleri silin. Bu komut aynı zamanda indirme işlemi duraklatıldığında da [**Aktarım Kuyruğu**] bölümünde geçerli olarak seçilen resimleri indirme kuyruğundan çıkarmak için kullanılabilir.

[Dosya Seç]

Alt menü aracılığıyla belirtilen kriterleri karşılayan dosyaları seçin.


[Tümünü Seç]

Tüm dosyaları seçin.

[Seçimi Kaldır]

Seçilen tüm dosyaların seçimini kaldırın.

[Görünüm] Menüsü




[Grup Dosyaları]

Resimleri çekim tarihi, uzantı veya klasöre göre **[Küçük Resimler]** bölümünde gruplandırın.

[Yenile] (Yalnızca Windows)

[Seçenekler] bölümündeki cihazların listesini güncelleyin.

[Pencere] Menüsü



[Seçenekler]/[Küçük Resimler]/[Aktarım Kuyruğu]

Seçilen bölmeleri görüntüleyin veya gizleyin.

[Yardım] Menüsü

Yardım	
Nikon Transfer 2 Yardımı	F1
Güncellemeleri Kontrol Et...	
Nikon Transfer 2 Hakkında	

[Nikon Transfer 2 Yardımı]

Yardıma görüntüleyin.

[Güncellemeleri Kontrol Et]

Nikon Transfer 2 güncellemeleri denetleyin.

[Nikon Transfer 2 Hakkında] (Yalnızca Windows)

Sürüm bilgilerini görüntüleyin.

Sorun giderme

 [İndirme İşlemi Sırasındaki Sorunlar](#)

İndirme İşlemi Sırasındaki Sorunlar

Resimleri indirmekte sorun yaşıyorsanız aşağıdakileri kontrol edin.

CD'ler ve DVD'ler [Kaynak] Sekmesinde Listelenmemiştir.

Nikon Transfer 2 CD'ler, DVD'ler ile sabit diskler arasında dosyaları kopyalamak için kullanılamaz. Dosyaları doğrudan kopyalayın veya bilgisayar işletim sistemiyle birlikte verilen İçeri aktarma araçlarını kullanın.

Dosyalar Aktarılamıyor

- Fotoğraf makinesi veya hafıza kartı, **[Seçenekler]** bölümünün **[Kaynak]** sekmesinde listeleniyor mu? Listelenmiyorsa fotoğraf makinesinin açık olduğunu ve doğru bağlandığını veya hafıza kartının kart okuyucuya ya da hafıza kartı yuvasına doğru bir şekilde takıldığını kontrol edin.
- İstediğiniz fotoğraf makinesi veya hafıza kartı için cihaz düğmesi **[Seçenekler]** bölümünün **[Kaynak]** sekmesinde devre dışı mı? İstediğiniz fotoğraf makinesi veya çıkarılabilir ortamı seçmek için cihaz düğmesine tıklayın.

NX Studio İndirme İşlemi Tamamlandığında Başlamıyor

- [Seçenekler]** bölümü **[Tercihler]** sekmesinde **[Aktarımdan sonra hedef klasörü aşağıdaki uygulamayla aç]** öğesinin yanında bir onay işareti göründüğünü ve açılır menüde **[NX Studio]** öğesinin seçildiğini onaylayın.
- Fotoğraf makinesi veya hafıza kartındaki tüm dosyalar önceden indirildi mi? **[Seçenekler]** bölümünün **[Tercihler]** sekmesinde **[Yalnızca yeni dosyaları aktar]** seçilirse ve indirilecek yeni dosya yoksa, dosyalar indirilmeyecektir ve NX Studio ya da seçilen diğer yazılımlar başlamayacaktır.